E

Handleiding

Keurders

Eqinfo

Revisie	Omschrijving	Datum	Door
1.0	Definitief	09-08-2019	Gijs van Wijmen

Inhoudsopgaven (klik op het hoofdstuk om erheen te gaan)

Inlei	ding	4
Ove	rig	5
In	loggen	5
Sr	neller werken	5
	Snelkoppeling maken	5
	Gebruikersnaam en wachtwoord onthouden (werkwijze voor EQIN)	6
La	y-out aanpassen	7
	Sorteren	7
	Kolommen verplaatsen	7
	Kolommen toevoegen	8
	Weergave opslaan	10
	Weergave beheer	11
St	ickers printen	12
	Printer instellen	12
	Losse stickers printen	14
	Een batch stickers printen	16
1. 0	bjecten	18
1.	1 Objecten zoeken	18
	Filteren en klikken	18
	Snel filter	20
1.	2 Object informatie inzien	21
	Informatie inzien voor geselecteerde regels	22
	Gegevens afdrukken	22
1.	3 Objecten toevoegen of wijzigen	23
1.	4 Inspectie/keuring uitvoeren	24
	Keuren in de Centix app (tablet of mobiele telefoon)	24
	Keuren in Centix webversie	27
	Vragen beantwoorden	28
	Resultaat meegeven	29
	Resultaten handmatig wijzigen	29
	Inspectie sluiten	30

١	Verifiëren of de inspectie gesloten is	
I	Inspectie verwijderen	
2. Loc	caties	
2.1	1 Locaties zoeken	
2.2	2 Locatie gegevens inzien	
3. Rel	laties	
3.1	1 Relatie zoeken	
3.2	2 Relatie gegevens inzien	
4. Cat	talogus	
4.1	1 Product catalogus inzien op onderwerp	35
4.2	2 Artikelen (groep-soorten) specifiek zoeken	35
5. Bel	heer	
5.1	1 Inspecteren	
5.2	2 Metingen verwerken	
5.3	3 Openstaande inspecties	

Inleiding

Deze handleiding is bestemd voor keurders zowel met rechten om te keuren als om te wijzigen in het Eqinfo platform van EQIN.

Gebruikers met deze rechten kunnen het platform voor de volgende zaken gebruiken:

- Objecten toevoegen/wijzigen
- Keuringen/inspecties uitvoeren
- Nieuwe QR stickers printen

In het achterhoofd dient gehouden te worden dat de kwaliteit van het systeem zo goed is als de kwaliteit van het beheer ervan. Gebruikers met rechten om te keuren en te wijzigen zijn **mede verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het systeem.** Het is dus van groot belang jullie noodzakelijke wijzigingen en mutaties regelmatig controleren en aanpassen waar nodig.

Voor vragen over het gebruik van het Eqinfo platform stuur een mail naar:

michiel.vanderveen@eqin.eu

Overig

Inloggen

Het platform is vanuit iedere computer of telefoon met internet te openen door met de browser naar eqinfo.eqin.eu te gaan.



Voor je gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen. Je kunt ook ten alle tijden rechtsboven op het icoon Odikken om in of uit te loggen.

Sneller werken

Snelkoppeling maken

Google chrome:



- 1. Ga naar eqinfo.eqin.eu
- 2. Klik op de menu-puntjes rechtbovenin
- 3. Kies 'More tools'
- 4. Kies Create shortcut...

Internet explorer



- 1. Internet explorer is bijna altijd je standaard-browser. Ga naar je bureaublad.
- 2. Klik ergens met je rechter muisknop
 - a. Klik niet op een pictogram!
- 3. Kies New
- 4. Kies Shortcut
- 5. Typ www.eqinfo.eqin.eu
 - a. Of plak een link die je gekopieerd hebt

Gebruikersnaam en wachtwoord onthouden (werkwijze voor EQIN)

Klik nadat je bent ingelogd op 'Save'

					-	0
		0	• ☆	T	M	:
Save password	?		×	1		
Username gebr	ruikersnaam		•	26		
Password ••••		•	0			
	Sava	Ne	PE			

Lay-out aanpassen

ledere gebruiker kan de lay-out instellingen van zijn/haar account personaliseren naar eigen wens. Je kan bepalen welke kolommen je wilt zien en in welke volgorde. In dit hoofdstuk leer je hoe.

Sorteren

Je kunt op een kolom sorteren door er op de klikken. Als je van Z naar A wilt sorteren, klik je nog een keer op de kolom.



Kolommen verplaatsen

Zutphense lasind

Zuidplus

ZPMC

Zon

Zirkzee

99280

117166

99151

214001

98810

Je kunt een kolom verplaatsen door hem van links naar rechts (of vice versa) te slepen.

ID 🔺	Naam Ingeo	drukt houden
0001	EQIN	Theems'
00010	EQIN B.V. Botlek	Theems
00012	EQIN B.V. Elsloo	Business
00015	EQIN B.V. Geleen	Koestraat 1
00016	EQIN B.V. Klundert	Kievitweg 13
00017	EQIN B.V. VELSEN	Wenckenbachstraat 1
00018	EQIN B.V. ALKMAAR	Koraalstraat 2 A
0002	Stork HQ Global	

ID 🔺	Adres Naa			Adres
0001	EQ	IN		Theemsweg 2
00010	EQ	IN B.V. Botlek		Theemsweg 2
00012	EQ	IN B.V. Elsloo		Business Park Stein 302
00015	EQ	IN B.V. Geleen		Koestraat 1
00016	EQ	IN B.V. Klunder	t	Kievitweg 13
00017	EQ	IN B.V. VELSEN		Wenckenbachstraat 1
00018	EQ	IN B.V. ALKMAA	AR	Koraalstraat 2 A
0002	Sto	ork HQ Global		

🗌 ID 🔺 Adres Naam 0001 EQIN Theemsweg 2 00010 Theemsweg 2 EQIN B.V. Botlek 00012 Business Park Stein 302 EQIN B.V. Elsloo 00015 EQIN B.V. Geleen Koestraat 1 00016 Kievitweg 13 EQIN B.V. Klundert 00017 Wenckenbachstraat 1 EQIN B.V. VELSEN EQIN B.V. ALKMAAR 00018 Koraalstraat 2 A 0002 Stork HQ Global

Kolommen toevoegen

- 1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom.
- 2. Kies kolommen

Terug naar inhoudsopgave

🗆 ID 🔺	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen	Eigenaa
	Instel	lingen		
0-045	7129987	DIGITALE MULTIMETER FLUKE 177	EQIN	
0-073	9998140	SCOPEMETER FLUKE 123	EQIN	
01020085		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich	L 84
01020089		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich	L 94

3. Kies de kolom die je wilt toevoegen (bijvoorbeeld de object afbeelding), vink hem aan, en kies "Wijzigingen opslaan".

Kolommen	×	
Zoekterm	×	
Dject afb	Links 💠	
Aanvinken		
	Wijzigingen opslaan	<u>Terug naar inhoudsopgave</u>

4. De kolom verschijnt helemaal rechts. Je kunt hem naar links slepen (zie kolommen verplaatsen).



Weergave opslaan

Je kunt de wijzigingen aan de lay-out op slaan. Op deze manier zie je jou wijzigingen terug wanneer je de pagina opnieuw laadt.

- 1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom
- 2. Kies Instellingen/Sla weergave op als

	Artikel id	Omschrijving		Objecteigen	Eigena
Kolo	mmen				
Inste	ellingen		Weergave beheer		-
0-045	7129987	DIGITALE MULTIM	Sla weergave op		
			Sla weergave op als		
0-073	9998140	SCOPEMETER FLUK	(E 123	EQIN	

3. Kies een naam voor de nieuwe weergave en vink "Stel in als standaard weergave" aan

Nieuwe weergave aanmaken	×
Naam	
nieuwe weergave	×
Type weergave	
Gebruikersweergave	•
🗹 Stel in als standaard weergave	

Weergave beheer

Je kunt schakelen tussen verschillende weergaven in weergave beheer.

- 1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom
- 2. Kies Instellingen/Weergave beheer

D ID 🔺	Kolommen			Objecteigen	Eigenaar ref
	Instellingen		Weergave behee	er -	
0-045	7129987	DIGITALE MULTIMETE	Sla weergave op	,	
			Sla weergave op	als	
✓ 0-073	9998140	SCOPEMETER FLUKE	123	EQIN	

- 3. Klik met de linker muisknop op een weergave om hem toe te passen.
- 4. Klik met de rechter muisknop op een weergave om hem als standaard in te stellen, of om hem te verwijderen.

Weergave beheer					
Naam	Weergave typ.	Standaard we.	. Aangemaakt o		
Default 07/2019	Systeem weer	I.	31-7-2019		
nieuwe weergave Recht	Geteriker wee.	🕑 n als standaard we	31-7-2019 eergave		
Muis	knop Verwi	ijderen			

Stickers printen

Om stickers te kunnen printen. Moeten allereerst je printerinstellingen goed staan. Het instellen van je printer staat hier onder uitgelegd.

Printer instellen

Mochten de printers opnieuw geïnstalleerd moeten worden:

- 1. Toets op de windowsknop en typ "printers"
- 2. Voeg een printer toe
 - Momenteel (2019) worden de volgende stickerprinters gebruikt:
 - STPR 248: continu labels Botlek
 - STPR 249: kleine sticker met QR code Botlek
 - STPR 251: grote sticker met QR code Botlek
 - STPR 255: kleine sticker met QR code Elsloo
 - STPR 256: grote sticker met QR code Elsloo
 - STPR 258: grote sticker met QR code Antwerpen
 - STPR 259: kleine sticker met QR code Antwerpen
 - STPR 260: continu labels Antwerpen
- 3. Selecteer de printer uit de lijst. En voeg deze toe
 - Mocht de printer er niet tussen staan. Druk dan op "De printer die ik zoek staat er niet bij". Zoek vervolgens op naam en laat de locatie leeg
- 4. Open de printer instellingen en ga naar printer voorkeuren
- 5. Ga naar het tabblad Opties
- 6. Per printer zijn de instellingen anders. Zie hiervoor ook de afbeeldingen
 - o Continu label
 - Staand en draaien 180
 - Breedte 24mm hoogte 140mm
 - Onprintbaar gebied alles 0
 - Sensortype: continu
 - Knippen elke 1 etiket
 - QR sticker groot
 - Staand en draaien 180
 - Breedte 118mm hoogte 75mm
 - Onprintbaar gebied links 6.1 recht 6.2
 - Sensortype tussenruimte
 - Knippen elke 1 etiketten
 - Gap markering 4mm
 - o QR sticker klein
 - Staand en draaien 180
 - Breedte 70mm hoogte 50mm
 - Onprintbaar gebied alles 0
 - Sensortype: tussenruimte
 - Knippen elke 1 etiketten
 - Gap markering 3mm

Instellingen continu label printer

Barcodelettertypen Com	mand Lettertypen	Barcodelettertypen	Command Lettertypen
angepaste opdrachten Import/Export ins	tellingen About	Aangepaste opdrachten	mport/Export instellingen Abo
ies Geavanceerde instelling Rasteren Etik	c. type Printergeheugen	Opties Geavanceerde instelling	Rasteren Etik.type Printergehe
stellingen	,	Sensortype	\sim
Aantal <u>e</u> xemplaren:		C Tussenruimte	Continu
<u>S</u> nelheid: 50 ▼ r	mm/s	C zwarte markering	
Densiteit:		Materiaal Instellingen	
Ptikettype:		C Direct Thermisch	C Standaard instellinge
Joser defined	<u> </u>	 Thermische transfer 	
pierformaat		Opties	-
		C Geen	C Batch
	u n 190°	C Splitsen	C Geavanceerd **
Uinch Grade	11100	C Afscheuren	Gedeeltelijk snijden
ootte		Knippen elke	1 Etiket(ten)
<u>Breedte:</u> [24,00		Doorvoer Marge:	0,00 mm
Hoogte: 140,00		Etiketmarge:	0.00 mm
printbaar Gebied		Knippen op laatste elem	nent
Links: 0,00 Boven:	0.00	Knipafstand na laatste elem	nent 0,00 mm
Rechts: 0,00 Onderaar	n: 0,00	Grafische Opties	
,	,	C Download PCX	direkt afdrukken BMP
		🔲 Veilig afbeeldingen afdr	ukken
			Overige
		** Alleen beschikbaar voor het gebr	uik met Etiket Software

Instellingen grote QR code sticker printer

STPR251 on STWNLCS017.work.local Printing Preferences X	🖶 STPR2ST on STWN&/CSD17 work/Jocal Printing Preferences 🛛 🖂	Directe instellingen	*	×
STPREST on STRWERCOLTWORKJOCAI Printing Preferences X Becodeletetypon Conneard Latertypen Abult Coner Cesamonede intellingen Report Sport retellingen Artal exemplaren Sineheit Dourlatt Dourlatt	Becodeletetypen Command Letetypen Account of Command Letetypen Command Letetypen Command Letetypen Account of Command Letetypen Account of Command Letetypen Account of Command Letetypen Command Letetypen Command Letetypen Account of Command Letetypen Command Letetypen Command Letetypen Account of Command Letetypen Command Command Letetypen	Directe instellingen Poste Concile	2 Suden	×
Chorrethaar Gebeel Unixa Rechte: 6:20 Ondersaar: 0:00 OK Cancel Kully Help	Biketnage [0.00 me C Koppen of liket in enseme Count and not no liket in enseme C Download PCX * deals addukken BMP C Vielig afbooldrops addukken * Aleen beschikbaar voor het gebruik met Biket Software OK Cancel Apply Help			

Let op! De blauw omcirkelde instelling is **5mm** op de Botlek, **3mm** in Elsloo en **3mm** in Antwerpen

Instellingen kleine QR code sticker printer

B STPR259 on STWNLPS003.work.local Printing Preferences	G STPR259 on STWNLPS003.work.local Printing Preferences	? ×
Barcodelettertypen Command Lettertypen	Barcodelettertypen Command Lettertypen Positie Correctie	
Aangepaste opdrachten Import/Export instellingen About	Aangepaste opdrachten Import/Export instellingen About Gebruik printerinstellin	ngen
Opties Geavanceerde instelling Rasteren Etik.type Printergeheugen	Opties Geavanceerde instelling Rasteren Etik. type Printergeheugen Gap / Zwarte markering	
Instellingen	Sensortype	00 mm
Aantal exemplaren:	Tussenruimte Continu	00
Snelheid: 50 v mm/s	C zwarte markering	.00 mm
	Materiaal Instellingen	
	C Direct Themisch C Standaard instellinge	.00 mm
Etikettype: User defined	Themische transfer Y Marge: 0,	.00 mm
Papierformaat	Opties	
C cm 💽 🐨 staand	C Geen C Batch	Sluiten
C iggend	C Splitsen C Geavanceerd **	
C inch ✓ draaien 180°	C Afscheuren 🗌 Gedeeltelijk snijden	
Grootte	• Knippen elke 1 Etiket(ten)	
Breedte: 68,00	Doorvoer Marge: 0,00 mm	
Hoogte: 46,00	Etiketmarge: 0.00 mm	
Onprintbaar Gebied	Knippen op laatste element	
Links: 0.00 Boven: 0.00	Kninafstand na laatste element 0.00 mm	
Rechts: 0 00 Onderaan; 0 00	Grafische Opties	
19100	C Download PCX	
	🗌 Veilig afbeeldingen afdrukken	
	Overige	
	** Alleen beschikbaar voor het gebruik met Etiket Software	
OK Cancel Apply Help	OK Cancel Apply Help	

Let op! De blauw omcirkelde instelling is **3mm** op de Botlek, **7mm** in Elsloo en **3mm** in Antwerpen

Losse stickers printen

Unieke items

- 1. Ga naar het object waarvan je een sticker wilt printen (zie objecten zoeken)
- 2. Scrol naar onderen op de object details pagina en klik op de sticker die u wilt afdrukken

EQIN	Objecten	Locaties	Relaties	Catalogus	Beheer	Help	Admin	Service Plus	5				a 🖀 🚍
/ WIJZIGEN		sen 🖓 ко	PIEREN	S KOPPELEN	@ UPLO	AD DOCUME	ENT 📋	VERWIJDEREN	i.				
	10		PROD Slijpn	UCT INFORMAT	chin IE 25 mm pneur	e Ha	aks	125n	nm	Pneu	matiscl	n	_
/ 💼			Geldi	gheidsdatum	ниіdige obj Geen sta	ect staat iat	_						
		0	verzicht							E	xtra		
Eigenaar	EQIN												
ID.	2306042	5											
Barcode	nues												
Merk	YOKOTA												
Type	G-50EF												
Serienummer	050034												
Objecttype	Verhuur												
Status	Aktief												
Is uniek item	Ja												
Artikel	Slijpmad	thine haaks 12	5 mm pneur	natisch (642160	2)								
1 2 3 Inspectie	historie	Objec	c 1 3	ema	Nieuwe	1 2 3		Object	detail)	Locatie Log	2	
Roep een cer	tificaat op van di	t Object	inspectiepl	an schema	Voer een	nieuwe insp	ectie uit.	Genereer	objectsta	mkaart	Toon het locatie	log overzicht.	
object.		inzien e	en aanpasse	11				rapport					
Materieel GROOT	Sticker	Mater Afdruk)	ieel Sticker	Ker KLEIN	Materie	el sticker label							

- 3. Klik op een van de sticker opties
- 4. Er wordt een pdf bestand geopend. Klik op afdrukken.

- 5. Stel de goede printer in
- 6. Zorg dat je printer op 100% grootte afdrukt (zie onderstaande afbeelding)
- 7. Druk op "print"

y Eqin_QR_Klein_180.PDF - Adobe Acrobat Reader DC File Edit View Window Help		
Home Tools Eqin_QR_Klein_180 ×		
	🕑 🕕 1 / 1 🖡 🖑 🕞 🕀 410% 🕶 🔂	• 🐺 📮 🖉
Print	Advanced Help O Advanced Help O Comments & Forms Document and Markups Document 2,7 x 2,0in 2,68 x 1,81 Inches From Comments Page 1 of 1 Print Cancel	7231842

Bulk items

- 1. Ga naar het menu 'artikel zoeken' onder hoofdmenu 'catalogus' (zie hoofdstuk 4.2)
- 2. Vul bovenin de kolom 'ID' het artikel (groepsoort nummer) in en klik erop

E <mark>Q</mark> IN	Objecten	Locaties	Relaties	Catalogus	Beheer	Help Admin	Service Plus					
				Actief		▼ Zoeken					Filters (0) 🔻	
I ID	G	Omschrijving					Artikeltype	Artikelstatus id	Artikelstatus omschrij	Artikelcategorie ID	Artikelcategorie omsc	Verkoopprijs
X 1113010	×											
1113010	A	Aggregaat 5 kVA 230	V benzine inc	lusief isobew07			Verhuur	A	Actief	S010101	Benzineaggregaat	

- 3. Klik op een van de sticker opties
- 4. Er wordt een pdf bestand geopend. Klik op afdrukken.
- 5. Stel de goede printer in

6. Zorg dat je printer op 100% grootte afdrukt (zie onderstaande afbeelding)

7. Druk op "print"

Eqn_QR_Klein_T80/PDF - Adobe Acrobat Reader DC File Edit View Window Help		
) 🕑 <u>1</u> / 1 🕨 🖑 🕞 🕀 <u>410% 🕶</u>	₫ • 🐺 📮 🖌
Print Printe: StWHLCS017.work.laccd/STPR249 Print in graysca Size Print in graysca Size Size Pages to Print Ø All Current page Pages 1 Ø All Current page Page Sizing & Handling Ø Size Poster Multiple Booklet Fit Actual size Strink oversized pages Ø Ø Cuttom Scale: 100 Orientations: Auto portrait/landscape Ø Dortrait Landscape Portrait Landscape Page Setup Page Setup	Advanced Help © He (black and white) © Comments & forms Document and Markups Summarize Comments Document: 2,7 x 2,0in 2,68 x 1,81 Inches E Competition of the second sec	7231842

Een batch stickers printen

- 1. Zoek de objecten op waarvan je een sticker wilt printen (zie objecten zoeken)
- 2. Selecteer de objecten, klik op de rechter muisknop, en kies 'Voor geselecteerde regels' / 'Afdrukken'

	A	ctief	Zoeken op object			Zoeken op locatie	
ID +	Eigenaar referentie	Objecteigenaa	Locatie	OI geldi	gheidsdatum	Omschrijving	
20001002		test		28-3-20	20		
2 00010000	Snel filter		TESTLOCATIE	29-7-20	20	Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75	
50001001	Voor geselecteerde	regels (3)	Toevoegen aan verplaatsmand		80		
niewtestitem	Kolommen		Object status wijzigen Wijzig object eigenaar van object		80		
test002	Instellingen			:t	,	testobject	
TEST1234	3	test	Wijzig selectie code		19		
			Wis selectie code				
			Afdrukken				

3. Kies de bijbehorende rapportdefinitie uit de lijst

Kies rapportdefinitie

ReportDefinition			
Continulabel			
continulabel_test			
Eqin_QR_Groot			
Eqin_QR_Groot_180			
Eqin_QR_Klein_180			

- 4. Stel de goede printer in
- 5. Zorg dat je printer op 100% grootte afdrukt (zie onderstaande afbeelding)
- 6. Druk op "print"

Eqin_QR_Klein_180.).PDF - Adobe Acrobat Reader DC Vindow Help		
Home Tools	s Eqin_QR_Klein_180 ×		
	1 Q ①		• 🐺 📮 🖉
,	Printe Printer: VSTWALCS017.work.local\STPR249 Properties Print in grayscall Print in grayscall Print in grayscall Print in grayscall Save ink/toner Pages to Print All Current page Pages I Page Sizing & Handling () Sijze Poster Multiple Booklet Fit Actual size Shrink oversized pages Custom Scale: 100 % Consose paper source by PDF page size Orientation: Auto portrait/landscape @ Postrait Landscape Page Setup	Advanced Help e (black and white) Comments & forms Document and Markups Summarize Comments Document: 2,7 x 2,0in 2,68 x 1,81 Inches C P8 ge 1 of 1 Print Cancel	7231842

1. Objecten

1.1 Objecten zoeken

Filteren en klikken

1. Ga naar 'objecten'

	EQIN	Objecten	Locaties	Relaties	Catalogus	Beheer	Help	Q 🌒 🚍
--	------	----------	----------	----------	-----------	--------	------	-------

2. Je vind een object het makkelijkst als je weet wat het ID is (= het materieelnummer in RentalMan)

TOEVOEGEN							
Actief	▼ Zoeken op object		Zoeken op locatie				
🔲 ID 🔺	Omschrijving	Artikel id	Objecttype	Objecteigena			
× 23023596 ×							
23023596	HANDKETTINGTAKEL 3T / 3M 360°	4411233	Verhuur	EQIN			

3. Het is ook mogelijk om op een ander veld te zoeken, zoals de omschrijving of het artikel ID (= de groepsoort in RentalMan).

		TOEVOEGEN	
		Actief	▼ Zoeken op object
🗆 ID 🔺	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen Eigenaar ref Locatie OI geldigheidsda
×	1114001 🗶		
2064798	1114001	AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES	EQIN
2075611	1114001	AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES	EQIN
2075617	1114001	AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES	EQIN
2075618	1114001	AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES	EQIN
2075619	1114001	AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES	EQIN
2075620	1114001	AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES	EQIN

4. Klik op de regel van het object dat je wilt hebben, om op de pagina van dat object te komen.

	GEN					
	• 1				(
Actief	• 2	Zoeken op object			Zoeken op locati	e
-	0					
ID 🔺	Oms	chrijving		Artikel id	Objecttype	Objecteige
23023596	×					
23023596	HAN	DKETTINGTAKEL 3T	/ 3M 360°	4411233	Verhuur	
					/	·)
		HANDK PRODUCT INFORMAT		TAKEL	3T / 3M 3	360°
		HANDK	ETTING 1E / 3 m 360°	TAKEL	3T / 3M 3	360°
0 0		HANDK PRODUCT INFORMAT Handkettingtakel 3t Geldigheidsdatum	ETTING 1E / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat	TAKEL	3T / 3M 3	360°
	Overzicht	HANDK	ETTING IE / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	TAKEL	. 3T / 3M 3	360°.
igenaar	Overzicht	HANDK	ETTING 1E / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	TAKEL	3T / 3M 3	360°
igenaar	Overzicht EQIN 23023596	HANDK	ETTTING IE / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	TAKEL	3T / 3M	360°
igenaar Digenaar referenti	Overzicht EQIN 23023596 es	HANDK	ETTTING 1E / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	TAKEL	. 3T / 3M .	360°
iigenaar D iigenaar referenti iarcode	Overzicht EQIN 23023596 es 4411233	HANDK	ETTING IE / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	TAKEL	. 3T / 3M 2	360°
Eigenaar D Eigenaar referenti Jarcode Aerk	Overzicht EQIN 23023596 es 4411233 YALE	HANDK	ETTTING IE / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	at	3T / 3M	360°
Eigenaar D Eigenaar referenti Barcode Aerk Vpe	Overzicht EQIN 23023596 es 4411233 YALE YALELIFT 360	HANDK PRODUCT INFORMAT Handkettingtakel 3t Geldigheidsdatum	ETTTING IE / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	at	3T / 3M	360°
ligenaar D ligenaar referenti iarcode Aerk ype erienummer	Overzicht EQIN 23023596 es 4411233 YALE YALELIFT 360 E14069994	HANDK	ETTTING 1E / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	at	3T / 3M 3	360°
ilgenaar D ilgenaar referenti arcode terk ype erienummer ostensoort	Overzicht EQIN 23023596 es 4411233 YALE YALELIFT 360 E14069994	HANDK PRODUCT INFORMAT Handkettingtakel 3t Geldigheidsdatum	ETTTING 1E / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	TAKEL	3T / 3M	360°
igenaar b cigenaar referenti aarcode terk ype erienummer tostensoort ouwiaar	Overzicht EQIN 23023596 es 4411233 YALE YALELIFT 360 E14069994	HANDK	ETTTING 1E / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	at	3T / 3M	360°.
Eigenaar D Cigenaar referenti Jarcode Aerk Vype ierienummer Kostensoort Bouwjaar bijorttyree	Overzicht EQIN 23023596 es 4411233 YALE YALEIIFT 360 E14069994	HANDK	ETTTING IE / 3 m 360° Huidige object sta Geen staat Extra	at	. 3T / 3M 2	360°

Snel filter

- 1. Ga met je muis op de waarde staan waar je op wilt filteren (onderstaand voorbeeld: "TT 200")
- 2. Druk op de rechter muisknop, en kies "Snel filter"

	Actief	▼ Zoeken op object	Zoeken d	op locatie		Fi	lters (0) 🔻
🗌 ID 🔺 🛛 Artike	el id Omschrijving	Objecteigen Eigenaar ref Locatie	OI geldigheidsdatum	Merk	Туре	Serienummer	Object status
×				Fronius 🗶			
0429305	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 66	24-7-2018	Fronius	TT 140	0429305	Aktief
0533007	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 59	25-7-2018	Fronius	∏ 330 Pechter mi	0533007	Aktief
✓ 0603174	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 21	24-7-2018	Fronius	Tom Tom	0603174	Aktief
0603176	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 68	24-7-2018	Fronius	Snel filter		Aktief
0603179	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 69	24-7-2018	Fronius	TT 20 Voor geseled	teerde regels (1)	Aktief
0618001	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 04	24-7-2018	Fronius	TT 3. Kolommen		Aktief
0628440	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 67	24-7-2018	Fronius	TT 20 Instellingen		Aktief
0645257	Klasse 1 Waterkoeler 230V	Mueller Lich L 106	27-7-2018	Fronius	FK 71	0645257	Aktief

3. Er wordt nu gefilterd

		Actief	▼ Zoeken op object	Zoeker	op locatie		
ID 🔺	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen Eigenaar ref Locatie	OI geldigheidsdatum	Merk	Туре	Serienumme
×					Fronius 🗙	TT 200 🗙	
0603174		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 21	24-7-2018	Fronius	TT 200	0603174
0603176		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 68	24-7-2018	Fronius	TT 200	0603176
0603179		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 69	24-7-2018	Fronius	TT 200	0603179
0628440		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 67	24-7-2018	Fronius	TT 200	0628440
0705564		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 70	24-7-2018	Fronius	TT 200	0705564
0747750		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 27	25-7-2017	Fronius	TT 200	0747750
0747755		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 75	24-7-2018	Fronius	TT 200	0747755

1.2 Object informatie inzien

Als je naar een object pagina gaat, kom je op de onderstaande pagina. Onder inspectie historie vind je alle uitgevoerde inspecties op dit object. Om andere documentatie in te zien, klik je op extra. Hier vind je onder anderen certificaten en handleidingen.

Testobject PRODUCT INFORMATIE Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75 m / 🔟 Geldigheidsdatum Huidige object staat 29-7-2020 Goedgekeurd Overzicht Extra Locaties Eigenaar test 500010000 Eigenaar referenties Barcode Merk Type Serienummer Kostensoort Bouwjaar Objecttype T1 Ladders & Trappen Status Aktief Is unlek item Ja Artikel Reformladder 2 x 10 sporten L 2.75 m (4551310) Э Inspectie historie **Object OI Schema** Nieuwe inspectie **Object detail** Roep een certificaat op van dit Object inspectieplan schema Voer een nieuwe inspectie uit. Genereer objectstamkaart object. inzien en aanpassen rapport Extra Overzicht Locaties CERTIFICAAT/CERTIFICATE/ZERTIFIKAT Altrex Everest fabriekscertificaat.pdf Ł Altrex Mounter fabriekscertificaat.pdf ± Altrex Nevada Fabriekscertificaat.pdf ÷ Externe keuring.pdf ÷ Externe körung.pdf ÷ HANDLEIDING/USER MANUAL/HANDBUCH _ Altrex (NL-EN-FR-DE).pdf ÷ Test kalibratie.pdf ÷

Informatie inzien voor geselecteerde regels

Nadat één of meerdere regels geselecteerd zijn, kunnen een aantal acties uitgevoerd worden.

ID 🔺	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen Eigenaar re	ef Locatie
✓ 0-045	7129987	DIGITALE MULTIMETER FLUKE 177	EQIN	EQIN Mobile Serv
✓ 0-073	9998140	Snel filter	EQIN	EQIN Mobile Serv
01020085		Voor geselecteerde regels (2)	Toevoegen aan verplaat	smand
01020089		Kolommen	Object status wijzigen	
01030200		Instellingen	Wijzig object eigenaar v	van object
01041014		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Wijzig selectie code	
0429305		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Wis selectie code	
0533007		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Afdmilden	
05652139		Klasse 1 Plasmasnijder 400V	Aldrukken	

De beschrijving van de acties spreekt redelijk voor zich. In het volgende paragraaf behandelen we "Afdrukken".

Gegevens afdrukken

Onder "Afdrukken", kun je een rapport maken van de geselecteerde regels. Er zijn verschillende rapporten beschikbaar voor objecten, artikelen, object-inspecties, locaties en relaties. Deze functionaliteit kan o.a. gebruikt worden om:

- Stickers voor meerdere objecten tegelijk af drukken
- Meerdere certificaten in één PDF'je krijgen
- Bepaalde overzichten tonen over een selectie

Rapport naam	ReportDefinition
Object	OS
Inventarisatielijst	LTI
LocatieObjectOISamenvatting	LocatieObjectOISV
${\tt LocatieObjectOverzichtPerLocatieMetOISt}$	LocatieObjectMI
0-Sticker	Sticker
Continulabel	Continulabel
Eqin_QR_Groot	Eqin_QR_Groot
Eqin_QR_Groot_180	Eqin_QR_Groot_180
Eqin_QR_Klein_180	Eqin_QR_Klein_180
Object-inspectie	OJI2

Kies rapportdefinitie

1.3 Objecten toevoegen of wijzigen

Bovenaan het objectenoverzicht staat de knop "toevoegen".

	en Locaties Relaties Catalog	us Beheer Help A	dmin Service Plus	Q 🍙 🗖
+ TOEVOEGEN				
Actief	▼ Zoeken op object	Zoeken op locatie		Filters (0) 🔻
ID 🔺 Artikel id	0mschrijving	Objecteigen Eigenaar ref	Locatie Ol geldighei	dsdatum Merk
0-045 7129987	DIGITALE MULTIMETER FLUKE 177	EQIN	EQIN Mobile Serv 13-6-2020	FLUKE
0-073 9998140	SCOPEMETER FLUKE 123	EQIN	EQIN Mobile Serv	FLUKE
01020085	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 84	27-7-2018	Migatronic
01020089	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 94	16-8-2019	Migatronic
01030200	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 88	27-7-2018	Migatronic
01041014	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich L 86	31-7-2018	Migatronic
0429305	Klasse 1 Lasannaraat 400V	Mueller Lich I 66	24-7-2018	Fronius

Bovenaan een objectenpagina staat de knop "wijzigen".

WIJZIGEN 4	 VERPLAATSEN 				
		Testobj	ect		
		PRODUCT INFORMAT	TIE		
		Reformladder 2 x 10	sporten L 2,75 m		
1		Geldigheidsdatum 29-7-2020	Huidige object st Goedgekeurc	aat j	
	Overzicht		Extra		Locaties
Figonaar	tort				
ID	500010000				
Figenaar referenties	500010000				
Barcode	, 				
Merk					
Туре					
Serienummer					
Kostensoort					
Bouwjaar					
Objecttype	T1 Ladders & 1	Trappen			
Status	Aktief				
Is uniek item	Ja				
Artikel	<u>Reformladder</u>	2 x 10 sporten L 2,75 m (4551310)			
1 2 3	છ	1 2 3	K		
Inspectie hist	orie	Nieuwe inspectie	Object detail	Locatie Log	Materieel Sticker GROOT
object.	ac op van dit	voer een meuwe inspectie uit.	rapport	foon her tocatle tog overzicht.	Afdrukken sticker "GROOT"
1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					

Bij het wijzigen en toevoegen van objecten gelden de volgende zaken:

- Rode velden zijn verplicht

Nieuw object

- Als er puntjes achter een veld staan, kun je alleen maar waarden uit een lijst kiezen
 - Als je op de puntjes klikt, krijg je de lijst met opties te zien

Eigenaar	Verplicht	Keuzemenu	Nieuw object
Merk	· · ·	Keuzemenu	Object gegevens
Туре		Keuzemenu	Eigenaar
Serienr			
Bouwjaar			X Relaties
ID			
Eigenaar referentie			
Objecttype	Vorplicht	Keuzemenu	CENTIX (Centix B.V.)
Barcode	verpricit	Keuzemenu	lasveld - 9 3417 XS - Montfoort
Omschrijving			Nederland
Omschrijving 2			0001 (EQIN)
			3197 KM - Botlek Rotterdam
			Nederland
			51635 (Mueller Lichtenvoorde) Nijverheidsstraat 14 -
Is uniek item Status			7131 PA - LICHTENVOORDE
Vortoproort	Α	Aktief	24154 (Tata Steel Nederland Tubes P.V.)
			Lindtsedijk - 19
ΑΓΤΙΚΕΙ			3336 LE - Zwijndrecht Nederland
Op locatie leggen			58441 (Witte van Moort)
Locatie			Westeinde 632 -
			7671 CW - VRIEZENVEEN Nederland
Toevoegen			22632 (Engicon NV)
			Broelstraat - 20

1.4 Inspectie/keuring uitvoeren

Keuren in de Centix app (tablet of mobiele telefoon)

Ga naar de objectenpagina in de app. Druk op het vergrootglas om op materieelnummer te zoeken, of druk op de streepjescode om een QR code te scannen. Scan vervolgens de QR code, of voer het materieelnummer in.



Je arriveert op de objectpagina, scrol naar beneden en creëer een nieuwe inspectie.

≡ Detail		Û	Ø	:	≡	Detail		Ŵ	ø	:
WIJZIG Object details	Object Omschr. Type Status	500010000 Lasappara Aktief	D tuur - TI	G	Serienu Barcode Selectie Eigenaa Bouwja Kosten Kosten Zoekarg Artikel	mmer e ecode ar referentie ar blaats soort gumenten tes ische gegev	t ens			~
Eigenaar Merk Type	test				Onder	houd en ins	pectie			~
Serienummer Barcode Selectiecode					Objects Volgend Geldigh	taat le inspectiedatu eidsdatum	Goedg m 11-jul 11-jul	ekeurd 2020 2020		
Eigenaar referentie Bouwjaar Kostenplaats Kostensoort Zoekargumenten	2				Keuring Jaarlijk	g steigers en lad s	ders		11 JUL 202	
Artikel	test				Opens	staande insp	ecties			^
Technische ge	gevens			~	Locat	ies				~
Onderhoud en	inspectie	9		^	testlo	c01			1.0	00000

Stappen verwijderen (alleen van toepassing voor de buitendienst)

Wanneer een klant kiest voor, bijvoorbeeld, alleen een basic inspectieplan, dan dienen de overige stappen te worden verwijderd. Dit kun je doen volgens onderstaande methode. Verwijder alle stappen zodat je alleen de stappen overhoudt die je wilt uitvoeren. De stap 'Administratief' moet je altijd uitvoeren.

App versie



Web versie

8	Forward thinking Solid solutions 500010000	
C Adminis	ADMINISTRATIEF stratief (1 / 0)	
Φ	BASIC Basic (17 / 0)	
Φ	COMFORT Comfort (7 / 0)	
o	PREMIUM Premium (1 / 0)	

	50001000	vard thinking, Solid solutions	0
• Adminis	ADMINISTRATIEF stratief (1 / 0)	0	
o	BASIC Basic (17 / 0)	0	
θ	COMFORT Comfort (7 / 0)	0	
•	PREMIUM Premium (1 / 0)	Reset N.v.t. Verwijder alle vragen Verwijder alle onbeantwoorde vragen	© 0 3 3

Keuren in Centix webversie

Ga naar de objectpagina van het object dat je wilt keuren (onder 'objecten zoeken' vind je hoe je hier kunt komen). Kies vervolgens 'Nieuwe inspectie'.

		PRODUCT INFORMATIE		-
		Reformladder 2 x 10 sporten i	2 75 m	
		Leastin	2,75 11	
/ 🕅		Locatie		
-		ID <u>testloc01</u> Omschrijving TESTLOCATIE		
		Geldigheidsdatum 23-7-2020	Huidige object staat Goedgekeurd	
	Overzicht		Extra	Locaties
Eigenaar	test			
ID	500010000			
Eigenaar referenties				
Barcode				
Merk				
Туре				
Serienummer				
Kostensoort				
Bouwjaar				
Objecttype	T1 Ladders &	Trappen		
Status	Aktief			
Is uniek item	Ja			
Artikel	<u>Reformladder</u>	2 x 10 sporten L 2,75 m (455131	<u>0)</u>	
1 2 3 Inspectie histo Roep een certifica object.	Drie at op van dit	Diject OI Schema Object inspectieplan schema inzien en aanpassen	1 2 3 Nieuwe inspectie Voer een nieuwe inspectie u	Object detail t. Genereer objectstamkaart rapport

Stappen verwijderen (alleen van toepassing voor de buitendienst)

Zie stappen verwijderen en scrol naar web versie (klik hier om erheen te gaan).

Vragen beantwoorden

Klik een stap open om de vragen één voor één te beantwoorden

CONTINUE Convert thinking Solid solutions 500010000	8
ADMINISTRATIEF Administratief (1 / 0)	
BASIC Basic (17 / 0)	0
202 Aansluitsteker	
203 Trekontlasting	88
204 Primaire kabel	
205 Mechanische toestand, plaatwerk, bestickering, scharnieren, sluitingen	
206 Onderstel, flessenhouder	

Of beantwoord alle vragen van de hele stap in één keer

8	Forward thinking Solid solutions 500010000	
+ Administ	ADMINISTRATIEF ratief (1 / 0)	✓ ■
÷	BASIC Basic (17 / 0)	* =
•	COMFORT Comfort (7 / 0)	
o	PREMIUM Premium (1 / 0)	

Resultaat meegeven

Als je alle vragen hebt beantwoord, bepaalt Eqinfo het resultaat automatisch. Je kunt dit resultaat aanpassen.

+	PREMIUM Premium (1 / 1)	=
-	Afronden	
Resultaat :	Goed Fout Nvt ③	
Resultaat datum Geldigheidsdatum Status Inspectie relatie Inspecteur Notitie	26-7-2019	
	Opslaan Opslaan & afsluiten	

Resultaten handmatig wijzigen

Als je alle vragen hebt beantwoord, bepaalt Eqinfo automatisch een <u>resultaat datum, status, inspectie</u> <u>relatie en inspecteur.</u> Je kunt dit ook handmatig aanpassen in het desbetreffende veld. Zie foto

Inspectie sluiten

Een inspectie wordt gesloten, als wanneer (1) vragen zijn beantwoord, (2) een resultaat is meegegeven, en (3) eventuele metingen zijn verwerkt (zie <u>Metingen verwerken</u>).

+	PREMIUM Premium (1 / 1)	•
•	Afronden	
Resultaat :	Goed Fout Nvt Image: Comparison of the second s	
Geldigheidsdatum	n:	
Status Inspectie relatie Inspecteur Notitie	: 0001 EQIN : 0001-Wijmen van Wijmen	
	Opslaan	
	Onelaan & afeluiten	

Verifiëren of de inspectie gesloten is

Ga naar "openstaande inspecties"



Als jouw naam in de onderstaande lijst voorkomt, is een inspectie/keuring nog niet goed afgesloten. Bepaal of je de inspectie/keuring alsnog wilt afsluiten, of dat je hem wilt verwijderen. Je kunt de inspectie/keuring afsluiten door de onbeantwoorde vragen in te vullen, een resultaat mee te geven, of door metingen in te lezen.

De inspecties/keuringen staan gesorteerd op aanmaak datum.

Actief	▼ Zoeken					Filters (0) 🔻
OI ID	Aangemaakt op 👻	Aangemaakt door	Inspecteur omschrijvin.	Object ID	Object objecttype omschrijving	Object OI status
15464	25-7-2019	michiel	M van der Veen (Michiel)	500010000	Lasapparatuur - TIG	ОК
15461	25-7-2019	rinus.dekok	M. de Kok (Rinus)	500001981	Lasapparatuur - Electrode	
15437	25-7-2019		M. de Kok (Rinus)	500001996	Lasapparatuur - Electrode	
15427	24-7-2019		M. de Kok (Rinus)	500002592	Las Apparatuur	
15424	24-7-2019		M. de Kok (Rinus)	500001988	Lasapparatuur - MIG	ОК

Inspectie verwijderen

Het is niet de bedoeling dat inspecties open blijven staan. Daarom is het soms nodig om een onvolledige inspectie te verwijderen. Zie in het volgende stukje hoe.

Verwijderen vanuit de inspectie/keuring in de app

Open de app en volg de onderstaande stappen.



Verwijderen vanuit de Eqinfo website via inspectie historie

Ga de pagina van het object waarvan je een inspectie wilt verwijderen (zie <u>objecten zoeken</u>). Klik op de <u>inspectie historie</u> knop onder aan de pagina en vervolgens op inspectie verwijderen van de inspectie die je wilt verwijder. -> zie foto's hieronder.

Let op dat je de juiste inspectie verwijdert!

EQIN	Objecten Loca	ties Relaties	Catalogus	Beheer He	elp				Q	
-			-							•
		PRODUC	T INFORMATIE							
		test Locatie								
🔎 🔟										
		ID Omschri	testloc01 jving TESTLOCA	ATIE						
		Geldigh 23-7-2	eidsdatum 2019	Huid Ver	ige object staat lopen	t				
	Overzicht				Extra			Locaties		
Eigenaar	test									
Eigenaar referenties	500010000									
Barcode Merk										
Type Serienummer										
Kostensoort Bouwiaar										
Objecttype	Lasapparatuur - T	'IG								
Status Is uniek item	Aktief Ja									
Artikel	test (test001)									
1 2 3				1 2 3		ß		2)	
Inspectie histo	rie O	bject OI Schen	a	Nieuwe inspe	ctie	Object detail		Locatie Log		
htep een certificaa object	it op van dit Ol in	oject inspectieplan zien en aanpassen	schema	Voer een nieuwe i	nspectie uit.	Genereer objectstam rapport	kaart	Toon het locatie log	overzicht.	
eqin	Objecten	Locaties	Relaties	Catalogus	Beheer	Help Admin	Service F	Plus		
500010000										
104-sharid same	_									
Oligebreid zoeke										
Tonen:			Sorteren op:	:						
Alles	•		Datum (af	lopend)	•					
Zoeken	Wissen	6 regel(s) in	0,16 seconde	(n).						
OI Plan	Keurin	g ladders en trap	open							
Resultaatdatum	24-7-20	019								
Volgende uitvoeri	ng 24-7-2	020								
Geldigheidsdatum	1 <mark>24-7-2</mark> aat Goedge	020 akeurd								
Download certific	aat Downlo	oad 🛃								
<u>verwijderen</u>	Keurin	g steigers en rol	steigers							
ID	15377	s stergers en rot								
Resultaatdatum Volgende uitvoori	23-7-20	019 120								
Geldigheidsdatum	1 23-7-2	020								
Huidige object st	aat Goedge	ekeurd								
Verwijderen	aat Downlo	bau 📩								

2. Locaties



Dit werkt hetzelfde als objecten zoeken (zie hoofdstuk 1.1).

2.2 Locatie gegevens inzien

Dit werkt hetzelfde als object gegevens inzien (zie hoofdstuk 1.2).

3. Relaties

3.1 Relatie zoeken

In het menu '**Relaties'** zie je een overzicht met de verschillende relaties waar objecten en locaties aan kunnen hangen. Elke gebruiker heeft slechts inzicht in de relaties die voor hem van toepassing zijn.

QIN	Objecten Locaties Relaties	Catalogus Help					
		·					
	Actief	▼ Zoeken				Filte	rs (0) 🔻
	Naam	Adres	Postcode - plaats	Land	Relatiestatus		
01	EQIN	Theemsweg 2	3197 KM BOTLEK ROTTE	Nederland	Actief		
0	EQIN B.V. Botlek	Theemsweg 2	3197 KM BOTLEK RT	Nederland	Actief		
12	EQIN B.V. Elsloo	Business Park Stein 302	6181 MC ELSLOO	Nederland	Actief		
5	EQIN B.V. Geleen	Koestraat 1	6167 RA GELEEN	Nederland	Actief		
	EQIN B.V. Klundert	Kievitweg 13	4791 RW KLUNDERT	Nederland	Actief		
	EQIN B.V. VELSEN	Wenckenbachstraat 1	1951 JZ VELSEN-NOORD	Nederland	Actief		
	EQIN B.V. ALKMAAR	Koraalstraat 2 A	1812 RK ALKMAAR	Nederland	Actief		
	Stork Concern				Actief		

Dit werkt hetzelfde als object gegevens inzien (zie hoofdstuk 1.1).

3.2 Relatie gegevens inzien

Dit werkt hetzelfde als object gegevens inzien (zie hoofdstuk 1.2).

4. Catalogus

4.1 Product catalogus inzien op onderwerp

Om producten op onderwerp te zoeken in de online catalogus klik je op '**Catalogus**' in het hoofmenu. Van hieruit kan je navigeren naar de verschillende productgroepen en subgroepen.



4.2 Artikelen (groep-soorten) specifiek zoeken

Om gedetailleerd te zoeken in de catalogus klik je op '**Catalogus**' en vervolgens op het submenu **'Artikel zoeken**'. Het specifieke artikel kan gezocht worden op



Dit werkt hetzelfde als objecten zoeken (zie hoofdstuk 1.1).

5. Beheer

5.1 Inspecteren

Het is mogelijk om objecten te inspecteren via Beheer / Inspecteren.

EQIN	Objecten	Locaties	Relaties	Catalogus	Beheer Help
					Inspecteren
				Faui	Metingen verwerken
				Lqui	Openstaande inspecties
					Verplaatsmanden

Vul het object ID in om het object te keuren. Voor meer informatie over keuren en inspecteren: Zie <u>Inspectie/keuring uitvoeren</u>.

Object opzoeken
Zoeken
500010000
ок

	EQIN	Objecten	Locaties	Relaties	Catalogus	Beheer	Help
			Meet	instrument		Inspecte	ren
			Selec	teer het gebr	uikte meettoest	tel Metinger	ı verwerken
			Meeti	instrument		Opensta	ande inspecties
						Verplaat	smanden
NIEAF	EC		500				
-Meetins	trument						
Selectee	er het gebruikte	meettoestel.					
Meetins	trument	23034560		SafetyPAT 3	140		
					1	Next	

5.2 Metingen verwerken

1. Ga naar metingen verwerken en voer het nummer van je SafetyPat in

- 2. Klik op "choose file", en selecteer de output van de SafetyPat
 - a. In de handleiding bestandsoverdracht (apart bestand) zie je hoe je een bestand van de SafetyPat naar je tablet / computer stuurt. Dit kan met een kabel, of met bluetooth.



3. Je kunt het veld inspecteur, en inspectie relatie leeg laten, tenzij je een keuring door een externe partij invoert.

-Inspecteur	-	٦
Selecteer de inspecteur.		
Inspectie relatie		
Inspecteur		
Opnieuw	Next	1

4. Selecteer de metingen die je wilt verwerken, en klik op verwerken.

Aanpassen en verwerken (ingelezen) metingen			
Overzicht van beschikbare/ingelezen metingen (2) uit 23034560			
-OI Plan (selectie)			
Aanpassen en verwerken	Verwerken		Verwijderen
28-3-2019			
444455555 OK			
-			
-			
Object			
28-3-2019			
OK			
500010000			
-			
OI Plan			
-OI Plan (selectie)			
Aanpassen en verwerken	Verwerken		Verwijderen
Opnieuw			Afsluiten

5.3 Openstaande inspecties

Onder Beheer / Openstaande inspecties staan alle openstaande inspecties. Je kunt hier verifiëren of jouw inspecties gesloten zijn. Zie '<u>Verifiëren of de inspectie gesloten is'</u> voor meer informatie.