



Handleiding

Serviceplus

Eqinfo

Revisie	Omschrijving	Datum	Door
1.0	Definitief	09-08-2019	Gijs van Wijmen

Inhoudsopgaven (klik op het hoofdstuk om erheen te gaan)

Inleiding.....	4
Overig.....	5
Inloggen	5
Sneller werken	5
Snelkoppeling maken.....	5
Gebruikersnaam en wachtwoord onthouden (werkwijze voor EQIN)	6
Lay-out aanpassen	7
Sorteren	7
Kolommen verplaatsen	7
Kolommen toevoegen.....	8
Weergave opslaan.....	10
Weergave beheer.....	11
Stickers printen	12
Printer instellen.....	12
Losse stickers printen.....	14
Een batch stickers printen	16
1. Objecten.....	18
1.1 Objecten zoeken	18
Filteren en klikken.....	18
Snel filter	20
1.2 Object informatie inzien	21
Informatie inzien voor geselecteerde regels	22
Gegevens afdrukken	22
1.3 Objecten toevoegen of wijzigen	23
1.4 Inspectie/keuring uitvoeren.....	24
Keuren in de Centix app (tablet of mobiele telefoon)	24
Keuren in Centix webversie	27
Vragen beantwoorden	28
Resultaat meegeven	29
Resultaten handmatig wijzigen.....	29
Inspectie sluiten	30

Verifiëren of de inspectie gesloten is.....	31
Inspectie verwijderen	32
1.5 Objecten verwijderen	34
2. Locaties	35
2.1 Locaties zoeken.....	35
2.2 Locatie gegevens inzien	35
2.3 Locaties aanmaken.....	35
2.4 Locaties wijzigen	35
2.5 Locaties koppelen	36
2.6 Locaties verwijderen	37
3. Relaties.....	38
3.1 Relatie zoeken.....	38
3.2 Relatie gegevens inzien.....	39
3.3 Relatie gegevens wijzigen	39
3.4 Gebruikers aanmaken (serviceplus).....	39
4. Catalogus.....	40
4.1 Product catalogus inzien op onderwerp.....	40
4.2 Artikelen (groep-soorten) specifiek zoeken.....	41
4.3 Documenten uploaden	41
5. Beheer	43
5.1 Inspecteren	43
5.2 Metingen verwerken.....	44
5.3 Openstaande inspecties.....	46
6. Serviceplus	46
6.1 Objectnummers genereren.....	46

Inleiding

Deze handleiding is bestemd voor key-users met een Serviceplus rol. Dit is de meest uitgebreide rol.

Gebruikers met deze rechten kunnen het platform voor de volgende zaken gebruiken:

- Gebruikers aanmaken
- Documenten uploaden
- Locatie gegevens wijzigen
- Objectnummers genereren

In het achterhoofd dient gehouden te worden dat de kwaliteit van het systeem zo goed is als de kwaliteit van het beheer ervan. Gebruikers met deze rechten kunnen veel wijzigingen aanbrengen en zijn dus ook **mede verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het systeem**. Het is dus van groot belang jullie noodzakelijke wijzigingen en mutaties regelmatig controleren en aanpassen waar nodig.


Voor vragen over het gebruik van het Eqinfo platform stuur een mail naar:

michiel.vanderveen@eqin.eu

Overig

Inloggen

Het platform is vanuit iedere computer of telefoon met internet te openen door met de browser naar eqinfo.eqin.eu te gaan.




Voor je gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen. Je kunt ook ten alle tijden rechtsboven op het icoon  klikken om in of uit te loggen.

Sneller werken


Snelkoppeling maken

Google chrome:



1. Ga naar eqinfo.eqin.eu
2. Klik op de menu-puntjes rechtbovenin
3. Kies 'More tools'
4. Kies Create shortcut...


Internet explorer



1. Internet explorer is bijna altijd je standaard-browser. Ga naar je bureaublad.
2. Klik ergens met je rechter muisknop
 - a. Klik niet op een pictogram!
3. Kies New
4. Kies Shortcut
5. Typ www.eqinfo.eqin.eu
 - a. Of plak een link die je gekopieerd hebt

Gebruikersnaam en wachtwoord onthouden (werkwijze voor EQIN)

Klik nadat je bent ingelogd op 'Save'



Lay-out aanpassen

Iedere gebruiker kan de lay-out instellingen van zijn/haar account personaliseren naar eigen wens. Je kan bepalen welke kolommen je wilt zien en in welke volgorde. In dit hoofdstuk leer je hoe.

Sorteren

Je kunt op een kolom sorteren door er op te klikken. Als je van Z naar A wilt sorteren, klik je nog een keer op de kolom.

☐ ID ▲	Naam
☐ 0001	EQIN
☐ 00010	EQIN B.V. Botlek
☐ 00012	EQIN B.V. Elsloo
☐ 00015	EQIN B.V. Geleen
☐ 00016	EQIN B.V. Klundert
☐ 00017	EQIN B.V. VELSEN
☐ 00018	EQIN B.V. ALKMAAR

☐ ID	Naam ▲
☐ 19893	3M
☐ 00170	Aalsmeer
☐ 200245	ABA Vlaardingen
☐ 00450	ABIRD
☐ 00481	Abuco



[Terug naar inhoudsopgave](#)

☐ ID	Naam ▼
☐ 99398	Zwan
☐ 99385	Zwaan
☐ 99280	Zutphense lasind
☐ 117166	Zuidplus
☐ 99151	ZPMC
☐ 214001	Zon
☐ 98810	Zirkzee



Kolommen verplaatsen

Je kunt een kolom verplaatsen door hem van links naar rechts (of vice versa) te slepen.

☐ ID ▲	Naam	Adres
☐ 0001	EQIN	Theems
☐ 00010	EQIN B.V. Botlek	Theems
☐ 00012	EQIN B.V. Elsloo	Business
☐ 00015	EQIN B.V. Geleen	Koestraat 1
☐ 00016	EQIN B.V. Klundert	Kievitweg 13
☐ 00017	EQIN B.V. VELSEN	Wenckenbachstraat 1
☐ 00018	EQIN B.V. ALKMAAR	Koraalstraat 2 A
☐ 0002	Stork HQ Global	

Ingedrukt houden



☐ ID ▲	Adres	Naam	Adres
☐ 0001	EQIN	Theemsweg 2	
☐ 00010	EQIN B.V. Botlek	Theemsweg 2	
☐ 00012	EQIN B.V. Elsloo	Business Park Stein 302	
☐ 00015	EQIN B.V. Geleen	Koestraat 1	
☐ 00016	EQIN B.V. Klundert	Kievitweg 13	
☐ 00017	EQIN B.V. VELSEN	Wenckenbachstraat 1	
☐ 00018	EQIN B.V. ALKMAAR	Koraalstraat 2 A	
☐ 0002	Stork HQ Global		

[Terug naar inhoudsopgave](#)

☐ ID ▲	Adres	Naam
☐ 0001	Theemsweg 2	EQIN
☐ 00010	Theemsweg 2	EQIN B.V. Botlek
☐ 00012	Business Park Stein 302	EQIN B.V. Elsloo
☐ 00015	Koestraat 1	EQIN B.V. Geleen
☐ 00016	Kievitweg 13	EQIN B.V. Klundert
☐ 00017	Wenckenbachstraat 1	EQIN B.V. VELSEN
☐ 00018	Koraalstraat 2 A	EQIN B.V. ALKMAAR
☐ 0002	Stork HQ Global	

Kolommen toevoegen

1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom.
2. Kies kolommen

☐ ID ▲	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen..	Eigenaa
☐ 0-045	7129987	DIGITALE MULTIMETER FLUKE 177	EQIN	
☐ 0-073	9998140	SCOPEMETER FLUKE 123	EQIN	
☐ 01020085		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 84
☐ 01020089		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 94

- Kies de kolom die je wilt toevoegen (bijvoorbeeld de object afbeelding), vink hem aan, en kies "Wijzigingen opslaan".

Kolommen ×

Zoekterm

afb ×

☒ Object afb

Links ⇅

Aanvinken

Wijzigingen opslaan

[Terug naar inhoudsopgave](#)

- De kolom verschijnt helemaal rechts. Je kunt hem naar links slepen (zie [kolommen verplaatsen](#)).

EQIN

+

TOEVOEGEN

Actief

▼

Zoeken op object

Filters (0)

▼

rienummer

Object status

090757	Aktief
400123611	Aktief
020085	Aktief
000000	Aktief

Object afb

88030 resultaten in 0.689 seconden

Weergave opslaan

Je kunt de wijzigingen aan de lay-out op slaan. Op deze manier zie je jou wijzigingen terug wanneer je de pagina opnieuw laadt.

1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom
2. Kies Instellingen/Sla weergave op als

ID	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen..	Eigena
0-045	7129987	DIGITALE MULTIM		
0-073	9998140	SCOPEMETER FLUKE 123	EQIN	

Kolommen

Instellingen

Weergave beheer

Sla weergave op

Sla weergave op als

3. Kies een naam voor de nieuwe weergave en vink "Stel in als standaard weergave" aan

Nieuwe weergave aanmaken ×

Naam
 ×

Type weergave

☒ Stel in als standaard weergave

Opslaan

Weergave beheer

Je kunt schakelen tussen verschillende weergaven in weergave beheer.

1. Klik met de recht muisknop op een willekeurige kolom
2. Kies Instellingen/Weergave beheer

ID	Objecteigen..	Eigenaar ref...
☐ 0-045	7129987	DIGITALE MULTIMETE
☒ 0-073	9998140	SCOPEMETER FLUKE 123

Kolommen

Instellingen

Weergave beheer

Sla weergave op

Sla weergave op als

3. Klik met de linker muisknop op een weergave om hem toe te passen.
4. Klik met de rechter muisknop op een weergave om hem als standaard in te stellen, of om hem te verwijderen.

Weergave beheer ×

Naam	Weergave typ...	Standaard we...	Aangemaakt o..
Default 07/2019	Systeem weer...	☒	31-7-2019
nieuwe weergave	Gebruiker wee...	☒	31-7-2019

Rechter Muisknop

Stel in als standaard weergave

Verwijderen

Stickers printen


Om stickers te kunnen printen. Moeten allereerst je printerinstellingen goed staan. Het instellen van je printer staat hier onder uitgelegd.

Printer instellen


Mochten de printers opnieuw geïnstalleerd moeten worden:

1. Toets op de windowsknop en typ "printers"
2. Voeg een printer toe
 - Momenteel (2019) worden de volgende stickerprinters gebruikt:
 - STPR 248: continu labels Botlek
 - STPR 249: kleine sticker met QR code Botlek
 - STPR 251: grote sticker met QR code Botlek
 - STPR 255: kleine sticker met QR code Elsloo
 - STPR 256: grote sticker met QR code Elsloo
 - STPR 258: grote sticker met QR code Antwerpen
 - STPR 259: kleine sticker met QR code Antwerpen
 - STPR 260: continu labels Antwerpen
3. Selecteer de printer uit de lijst. En voeg deze toe
 - Mocht de printer er niet tussen staan. Druk dan op "De printer die ik zoek staat er niet bij". Zoek vervolgens op naam en laat de locatie leeg
4. Open de printer instellingen en ga naar printer voorkeuren
5. Ga naar het tabblad Opties
6. Per printer zijn de instellingen anders. Zie hiervoor ook de afbeeldingen
 - Continu label
 - Staand en draaien 180
 - Breedte 24mm hoogte 140mm
 - Onprintbaar gebied alles 0
 - Sensortype: continu
 - Knippen elke 1 etiket
 - QR sticker groot
 - Staand en draaien 180
 - Breedte 118mm hoogte 75mm
 - Onprintbaar gebied links 6.1 recht 6.2
 - Sensortype tussenruimte
 - Knippen elke 1 etiketten
 - Gap markering 4mm
 - QR sticker klein
 - Staand en draaien 180
 - Breedte 70mm hoogte 50mm
 - Onprintbaar gebied alles 0
 - Sensortype: tussenruimte
 - Knippen elke 1 etiketten
 - Gap markering 3mm

Instellingen **continu label** printer




Instellingen **grote** QR code sticker printer



Let op! De blauw omcirkelde instelling is **5mm** op de Botlek, **3mm** in Elsloo en **3mm** in Antwerpen

Instellingen **kleine** QR code sticker printer



Let op! De blauw omcirkelde instelling is **3mm** op de Botlek, **7mm** in Elsloo en **3mm** in Antwerpen

Losse stickers printen

Unieke items

1. Ga naar het object waarvan je een sticker wilt printen (zie [objecten zoeken](#))
2. Scrol naar onderen op de object details pagina en klik op de sticker die u wilt afdrukken

EQIN Objecten Locaties Relaties Catalogus Beheer Help Admin Service Plus

WUJZIGEN VERPLAATSEN KOPIEREN KOPPELEN UPLOAD DOCUMENT VERWIJDEREN

Slijpmachine Haaks 125mm Pneumatisch

PRODUCT INFORMATIE

Slijpmachine haaks 125 mm pneumatisch

Geldigheidsdatum Huidige object staat
Geen staat

Overzicht		Extra	
Eigenaar	EQIN		
ID	23060425		
Eigenaar referenties			
Barcode			
Merk	YOKOTA		
Type	G-80EF		
Serienummer	050034		
Objecttype	Verhuur		
Status	Aktief		
Is uniek item	Ja		
Artikel	Slijpmachine haaks 125 mm pneumatisch (6421400)		

Inspectie historie
Roep een certificaat op van dit object.

Object Oil Schema
Object inspectieplan schema inzien en aanpassen

Nieuwe inspectie
Voer een nieuwe inspectie uit.

Object detail
Genereer objectstamkaart rapport

Locatie Log
Toon het locatie log overzicht.

Materieel Sticker GROOT


Materieel Sticker KLEIN
Afdrukken sticker "KLEIN"

Materieel sticker continu label

3. Klik op een van de sticker opties
4. Er wordt een pdf bestand geopend. Klik op afdrukken.


[Terug naar inhoudsopgave](#)

5. Stel de goede printer in
6. Zorg dat je printer op 100% grootte afdrukt (zie onderstaande afbeelding)
7. Druk op "print"




Bulk items

1. Ga naar het menu 'artikel zoeken' onder hoofdmenu 'catalogus' (zie [hoofdstuk 4.2](#))
2. Vul bovenin de kolom 'ID' het artikel (groepsoort nummer) in en klik erop




3. Klik op een van de sticker opties
4. Er wordt een pdf bestand geopend. Klik op afdrukken.
5. Stel de goede printer in

6. Zorg dat je printer op 100% grootte afdruckt (zie onderstaande afbeelding)
7. Druk op “print”



Een batch stickers printen

1. Zoek de objecten op waarvan je een sticker wilt printen (zie [objecten zoeken](#))
2. Selecteer de objecten, klik op de rechter muisknop, en kies 'Voor geselecteerde regels' / 'Afdrukken'




3. Kies de bijbehorende rapportdefinitie uit de lijst

Kies rapportdefinitie

Rapport naam	ReportDefinition
Continulabel	Continulabel
Continulabel	continulabel_test
Eqin_QR_Groot	Eqin_QR_Groot
Eqin_QR_Groot_180	Eqin_QR_Groot_180
Eqin_QR_Klein_180	Eqin_QR_Klein_180

4. Stel de goede printer in
5. Zorg dat je printer op 100% grootte afdrukt (zie onderstaande afbeelding)
6. Druk op "print"




1. Objecten

1.1 Objecten zoeken

Filteren en klikken

1. Ga naar 'objecten'



2. Je vind een object het makkelijkst als je weet wat het ID is (= het materieelnummer in RentalMan)

The screenshot shows the search interface in EQIN. At the top is a green '+ TOEVOEGEN' button. Below it is a search bar with a dropdown menu set to 'Actief'. The search bar contains the text 'Zoeken op object'. To the right of the search bar is a field for 'Zoeken op locatie'. Below the search bar is a table with the following columns: ID, Omschrijving, Artikel id, Objecttype, and Objecteigena.. The first row of the table has the ID '23023596' circled in red. The second row of the table has the ID '23023596', the description 'HANDKETINGTAKEL 3T / 3M 360°', the article ID '4411233', the object type 'Verhuur', and the owner 'EQIN'.

3. Het is ook mogelijk om op een ander veld te zoeken, zoals de omschrijving of het artikel ID (= de groepsoort in RentalMan).

The screenshot shows the search interface in EQIN. At the top is a green '+ TOEVOEGEN' button. Below it is a search bar with a dropdown menu set to 'Actief'. The search bar contains the text 'Zoeken op object'. To the right of the search bar is a field for 'Zoeken op locatie'. Below the search bar is a table with the following columns: ID, Artikel id, Omschrijving, Objecteigena., Eigenaar ref..., Locatie, and OI geldigheidsda. The first row of the table has the article ID '1114001' circled in red. The second row of the table has the ID '2064798', the article ID '1114001', the description 'AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES', the object type 'EQIN', and the owner 'EQIN'. The third row of the table has the ID '2075611', the article ID '1114001', the description 'AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES', the object type 'EQIN', and the owner 'EQIN'. The fourth row of the table has the ID '2075617', the article ID '1114001', the description 'AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES', the object type 'EQIN', and the owner 'EQIN'. The fifth row of the table has the ID '2075618', the article ID '1114001', the description 'AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES', the object type 'EQIN', and the owner 'EQIN'. The sixth row of the table has the ID '2075619', the article ID '1114001', the description 'AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES', the object type 'EQIN', and the owner 'EQIN'. The seventh row of the table has the ID '2075620', the article ID '1114001', the description 'AGGREGAAT 13KVA 230/400V DIES', the object type 'EQIN', and the owner 'EQIN'.

4. Klik op de regel van het object dat je wilt hebben, om op de pagina van dat object te komen.

+ TOEVOEGEN

Actief Zoeken op object Zoeken op locatie

ID	Omschrijving	Artikel id	Objecttype	Objecteigena..
23023596				
23023596	HANDKettingTAKEL 3T / 3M 360°	4411233	Verhuur	



HANDKettingTAKEL 3T / 3M 360°

PRODUCT INFORMATIE

Handkettingtakel 3t / 3 m 360°

Geldigheidsdatum Huidige object staat
Geen staat

Overzicht		Extra	Locaties
Eigenaar	EQIN		
ID	23023596		
Eigenaar referenties			
Barcode	4411233		
Merk	YALE		
Type	YALELIFT 360		
Serienummer	E14069994		
Kostensoort			
Bouwjaar			
Objecttype	Verhuur		
Status	Aktief		

Snel filter

1. Ga met je muis op de waarde staan waar je op wilt filteren (onderstaand voorbeeld: “TT 200”)
2. Druk op de rechter muisknop, en kies “Snel filter”

Actief ▾ Zoeken op object Zoeken op locatie Filters (0) ▾										
☐ ID ▴	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen...	Eigenaar ref...	Locatie	Ol geldigheidsdatum	Merk	Type	Serienummer	Object status
✕							Fronius ✕			
☐	0429305	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 66		24-7-2018	Fronius	TT 140	0429305	Aktief
☐	0533007	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 59		25-7-2018	Fronius	TT 330	0533007	Aktief
☒	0603174	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 21		24-7-2018	Fronius	TT 200	0603174	Aktief
☐	0603176	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 68		24-7-2018	Fronius	TT 200		Aktief
☐	0603179	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 69		24-7-2018	Fronius	TT 200		Aktief
☐	0618001	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 04		24-7-2018	Fronius	TT 300		Aktief
☐	0628440	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 67		24-7-2018	Fronius	TT 200		Aktief
☐	0645257	Klasse 1 Waterkoeler 230V	Mueller Lich...	L 106		27-7-2018	Fronius	FK 71	0645257	Aktief

Rechter muisknop

Snel filter

Voor geselecteerde regels (1)

Kolommen

Instellingen

3. Er wordt nu gefilterd

Actief ▾ Zoeken op object Zoeken op locatie										
☐ ID ▴	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen...	Eigenaar ref...	Locatie	Ol geldigheidsdatum	Merk	Type	Serienummer	
✕							Fronius ✕	TT 200 ✕		
☐	0603174	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 21		24-7-2018	Fronius	TT 200	0603174	
☐	0603176	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 68		24-7-2018	Fronius	TT 200	0603176	
☐	0603179	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 69		24-7-2018	Fronius	TT 200	0603179	
☐	0628440	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 67		24-7-2018	Fronius	TT 200	0628440	
☐	0705564	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 70		24-7-2018	Fronius	TT 200	0705564	
☐	0747750	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 27		25-7-2017	Fronius	TT 200	0747750	
☐	0747755	Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 75		24-7-2018	Fronius	TT 200	0747755	

1.2 Object informatie inzien

Als je naar een object pagina gaat, kom je op de onderstaande pagina. Onder inspectie historie vind je alle uitgevoerde inspecties op dit object. Om andere documentatie in te zien, klik je op extra. Hier vind je onder anderen certificaten en handleidingen.

Testobject

PRODUCT INFORMATIE

Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75 m

Geldigheidsdatum: **29-7-2020** Huidige object staat: **Goedgekeurd**

Overzicht **Extra** Locaties

Eigenaar: test
ID: 500010000
Eigenaar referenties
Barcode
Merk
Type
Serienummer
Kostensoort
Bouwjaar
Objecttype: T1 Ladders & Trappen
Status: Aktief
Is uniek item: Ja
Artikel: Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75 m (4551310)

Inspectie historie
Roep een certificaat op van dit object.

Object Of Schema
Object inspectieplan schema inzien en aanpassen

Nieuwe inspectie
Voer een nieuwe inspectie uit.

Object detail
Genereer objectstamkaart rapport

Overzicht **Extra** Locaties

CERTIFICAAT/CERTIFICATE/ZERTIFIKAT

[Altrex Everest fabriekscertificaat.pdf](#)

[Altrex Mounter fabriekscertificaat.pdf](#)

[Altrex Nevada Fabriekscertificaat.pdf](#)

[Externe keuring.pdf](#)

[Externe körung.pdf](#)

HANDLEIDING/USER MANUAL/HANDBUCH

[Altrex \(NL-EN-FR-DE\).pdf](#)

[Test kalibratie.pdf](#)

Informatie inzien voor geselecteerde regels

Nadat één of meerdere regels geselecteerd zijn, kunnen een aantal acties uitgevoerd worden.

☐ ID ▲	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen..	Eigenaar ref...	Locatie
☐					
☒ 0-045	7129987	DIGITALE MULTIMETER FLUKE 177	EQIN		EQIN Mobile Serv...
☒ 0-073	9998140		EQIN		EQIN Mobile Serv...
☐ 01020085					
☐ 01020089					
☐ 01030200					
☐ 01041014		Klasse 1 Lasapparaat 400V			
☐ 0429305		Klasse 1 Lasapparaat 400V			
☐ 0533007		Klasse 1 Lasapparaat 400V			
☐ 05652139		Klasse 1 Plasmasnijder 400V			

Snel filter

Voor geselecteerde regels (2)

Kolommen

Instellingen

Toevoegen aan verplaatsmand

Object status wijzigen

Wijzig object eigenaar van object

Wijzig selectie code

Wis selectie code

Afdrukken

De beschrijving van de acties spreekt redelijk voor zich. In het volgende paragraaf behandelen we “Afdrukken”.

Gegevens afdrukken

Onder “Afdrukken”, kun je een rapport maken van de geselecteerde regels. Er zijn verschillende rapporten beschikbaar voor objecten, artikelen, object-inspecties, locaties en relaties. Deze functionaliteit kan o.a. gebruikt worden om:

- Stickers voor meerdere objecten tegelijk af drukken
- Meerdere certificaten in één PDF’je krijgen
- Bepaalde overzichten tonen over een selectie

Kies rapportdefinitie

Rapport naam	ReportDefinition
Object	OS
Inventarisatielijst	LTI
LocatieObjectOISamenvatting	LocatieObjectOISV
LocatieObjectOverzichtPerLocatieMetOIS...	LocatieObjectMI
0-Sticker	Sticker
Continulabel	Continulabel
Eqin_QR_Groot	Eqin_QR_Groot
Eqin_QR_Groot_180	Eqin_QR_Groot_180
Eqin_QR_Klein_180	Eqin_QR_Klein_180
Object-inspectie	OJI2

1.3 Objecten toevoegen of wijzigen

Bovenaan het objectenoverzicht staat de knop “toevoegen”.

The screenshot shows the EQIN dashboard with the 'Objecten' tab selected. A red circle highlights the '+ TOEVOEGEN' button. Below the navigation bar, there are search filters for 'Actief', 'Zoeken op object', and 'Zoeken op locatie', along with a 'Filters (0)' button. A table lists various objects with columns for ID, Artikel id, Omschrijving, Objecteigen..., Eigenaar ref..., Locatie, OI geldigheidsdatum, and Merk.

ID	Artikel id	Omschrijving	Objecteigen...	Eigenaar ref...	Locatie	OI geldigheidsdatum	Merk
0-045	7129987	DIGITALE MULTIMETER FLUKE 177	EQIN		EQIN Mobile Serv...	13-6-2020	FLUKE
0-073	9998140	SCOPEMETER FLUKE 123	EQIN		EQIN Mobile Serv...		FLUKE
01020085		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 84		27-7-2018	Migatron
01020089		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 94		16-8-2019	Migatron
01030200		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 88		27-7-2018	Migatron
01041014		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 86		31-7-2018	Migatron
0429305		Klasse 1 Lasapparaat 400V	Mueller Lich...	L 66		24-7-2018	Fronius

Bovenaan een objectenpagina staat de knop “wijzigen”.

The screenshot shows the 'Testobject' page for a 'Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75 m'. A red circle highlights the 'WIJZIGEN' button. The page displays product information, including the validity date (29-7-2020) and current status (Goedgekeurd). Below this, there are tabs for 'Overzicht', 'Extra', and 'Locaties'. The 'Overzicht' tab is active, showing a list of object details. At the bottom, there are five action buttons: 'Inspectie historie', 'Nieuwe inspectie', 'Object detail', 'Locatie Log', and 'Materieel Sticker GROOT'.

Testobject

PRODUCT INFORMATIE

Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75 m

Geldigheidsdatum: 29-7-2020

Huidige object staat: Goedgekeurd

Overzicht

Eigenaar: test

ID: 500010000

Eigenaar referenties

Barcode

Merk

Type

Serienummer

Kostensoort

Bouwjaar

Objecttype: T1 Ladders & Trappen

Status: Aktief

Is uniek item: Ja

Artikel: Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75 m (4551310)

Inspectie historie

Roep een certificaat op van dit object.

Nieuwe inspectie

Voer een nieuwe inspectie uit.

Object detail

Genereer objectstamkaart rapport

Locatie Log

Toon het locatie log overzicht.

Materieel Sticker GROOT

Afdrukken sticker "GROOT"

Bij het wijzigen en toevoegen van objecten gelden de volgende zaken:

- Rode velden zijn verplicht
- Als er puntjes achter een veld staan, kun je alleen maar waarden uit een lijst kiezen
 - o Als je op de puntjes klikt, krijg je de lijst met opties te zien

Nieuw object

Object gegevens

Eigenaar ... Keuzemenu

Merk ... Keuzemenu

Type ... Keuzemenu

Serienr

Bouwjaar

ID

Eigenaar referentie

Objecttype ... Keuzemenu

Barcode

Omschrijving

Omschrijving 2

Is uniek item ☒

Status ... Aktief

Kostensoort ...

Artikel ...

Op locatie leggen

Locatie ...

Toevoegen

Nieuw object

Object gegevens

Eigenaar ...

Relaties

CENTIX (Centix B.V.)
Tasveld - 9
3417 XS - Montfoort
Nederland

0001 (EQIN)
Theemsweg - 2
3197 KM - Botlek Rotterdam
Nederland

51635 (Mueller Lichtenvoorde)
Nijverheidsstraat 14 -
7131 PA - LICHTENVOORDE
Nederland

36154 (Tata Steel Nederland Tubes B.V.)
Lindtsedijk - 19
3336 LE - Zwijndrecht
Nederland

58441 (Witte van Moort)
Westende 632 -
7671 CW - VRIEZENVEEN
Nederland

22632 (Engicon NV)
Broelstraat - 20

1.4 Inspectie/keuring uitvoeren

Keuren in de Centix app (tablet of mobiele telefoon)

Ga naar de objectenpagina in de app. Druk op het vergrootglas om op materieelnummer te zoeken, of druk op de streepjescode om een QR code te scannen. Scan vervolgens de QR code, of voer het materieelnummer in.

Objecten 🔍 📊 📄 ⋮

Aantal objecten: 429

50001000

Aantal objecten: 429

10001002 28-3-2020 **Aktief**

 Lasapparatuur - MIG

10001002 28-3-2020 **Aktief**

 Lasapparatuur - MIG

1567 13-5-2020 **Aktief**

 HITACHI - G23SC2
Elektrisch Arbeidsmiddel
Klasse 2 Stiftslijpmachine 230V
Serie nr.: 46788

1567 13-5-2020 **Aktief**

 HITACHI - G23SC2
Elektrisch Arbeidsmiddel
Klasse 2 Stiftslijpmachine 230V
Serie nr.: 46788

+

Je arriveert op de objectpagina, scrol naar beneden en creëer een nieuwe inspectie.

Detail

Object 500010000
Omschr.
Type Lasapparatuur - TIG
Status Aktief

WIJZIG

Object details

Eigenaar test
Merk
Type
Serienummer
Barcode
Selectiecode
Eigenaar referentie
Bouwjaar
Kostenplaats
Kostensoort
Zoekargumenten
Artikel test

Technische gegevens

Onderhoud en inspectie

Objectstaat Goedgekeurd
Volgende inspectiedatum 11-jul.-2020
Geldigheidsdatum 11-jul.-2020

Keuring steigers en ladders

Jaarlijks 11 JUL. 2020

Openstaande inspecties

Locaties

testloc01

Stappen verwijderen (alleen van toepassing voor de buitendienst)

Wanneer een klant kiest voor, bijvoorbeeld, alleen een basic inspectieplan, dan dienen de overige stappen te worden verwijderd. Dit kun je doen volgens onderstaande methode. Verwijder alle stappen zodat je alleen de stappen overhoudt die je wilt uitvoeren. De stap 'Administratief' moet je altijd uitvoeren.

App versie

Object Inspectie

VRAGEN RESULTAAT

Administratief (0/1) ✓ ↻

Basic (0/17) ✓ ↻

Comfort (0/6) ✓ ↻

Premium (0/1) **Ingedrukt houden** ↻



Stap verwijderen

☐ Onbeantwoorde vragen in stap
Deze optie verwijdert alle onbeantwoorde vragen. Na het verwijderen kunt u deze vragen niet opnieuw toevoegen.

☒ Complete stap
Deze optie verwijdert de complete stap.

Annuleren **Doorgaan**

Web versie



500010000

	ADMINISTRATIEF Administratief (1 / 0)	 
	BASIC Basic (17 / 0)	 
	COMFORT Comfort (7 / 0)	 
	PREMIUM Premium (1 / 0)	 



500010000

	ADMINISTRATIEF Administratief (1 / 0)	 
	BASIC Basic (17 / 0)	 
	COMFORT Comfort (7 / 0)	 
	PREMIUM Premium (1 / 0)	 

Reset

N.v.t.

Verwijder alle vragen

Verwijder alle onbeantwoorde vragen

Keuren in Centix webversie

Ga naar de objectpagina van het object dat je wilt keuren (onder 'objecten zoeken' vind je hoe je hier kunt komen). Kies vervolgens 'Nieuwe inspectie'.




PRODUCT INFORMATIE

Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75 m

Locatie

ID testloc01

Omschrijving TESTLOCATIE

Geldigheidsdatum **23-7-2020**

Huidige object staat **Goedgekeurd**

Overzicht	Extra	Locaties
Eigenaar	test	
ID	500010000	
Eigenaar referenties		
Barcode		
Merk		
Type		
Serienummer		
Kostensoort		
Bouwjaar		
Objecttype	T1 Ladders & Trappen	
Status	Aktief	
Is uniek item	Ja	
Artikel	Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75 m (4551310)	



Inspectie historie

Roep een certificaat op van dit object.



Object Oi Schema

Object inspectieplan schema inzien en aanpassen



Nieuwe inspectie

Voer een nieuwe inspectie uit.



Object detail

Genereer objectstamkaart rapport



Stappen verwijderen (alleen van toepassing voor de buitendienst)

Zie stappen verwijderen en scrol naar web versie [\(klik hier om erheen te gaan\)](#).

Vragen beantwoorden

Klik een stap open om de vragen één voor één te beantwoorden


500010000

 ADMINISTRATIEF
Administratief (1 / 0)



 BASIC Basic (17 / 0)



202 Aansluitsteker



203 Trekontlasting



204 Primaire kabel




205 Mechanische toestand, plaatwerk, bestickering, scharnieren, sluitingen



206 Onderstel, flessenhouder



Of beantwoord alle vragen van de hele stap in één keer


500010000

 ADMINISTRATIEF
Administratief (1 / 0)



 BASIC Basic (17 / 0)



 COMFORT Comfort (7 / 0)



 PREMIUM Premium (1 / 0)



Resultaat meegeven

Als je alle vragen hebt beantwoord, bepaalt Eqinfo het resultaat automatisch. Je kunt dit resultaat aanpassen.

The screenshot shows a web interface for entering inspection results. At the top, there are three green buttons: a plus sign, 'PREMIUM Premium (1 / 1)', and a minus sign. Below these is a large green button labeled 'Afronden'. The main form area has a 'Resultaat' section with three tabs: 'Goed' (selected), 'Fout', and 'Nvt'. Below the tabs are input fields for 'Resultaat datum' (26-7-2019), 'Geldigheidsdatum', 'Status', 'Inspectie relatie' (0001), and 'Inspecteur' (0001-Wijmen). To the right of the 'Inspectie relatie' and 'Inspecteur' fields are labels 'EQIN' and 'van Wijmen' respectively. Below these fields is a large text area labeled 'Notitie'. At the bottom of the form are two buttons: 'Opslaan' and 'Opslaan & afsluiten'.

Resultaten handmatig wijzigen

Als je alle vragen hebt beantwoord, bepaalt Eqinfo automatisch een resultaat datum, status, inspectie relatie en inspecteur. Je kunt dit ook handmatig aanpassen in het desbetreffende veld. Zie foto

Inspectie sluiten

Een inspectie wordt gesloten, als wanneer (1) vragen zijn beantwoord, (2) een resultaat is meegegeven, en (3) eventuele metingen zijn verwerkt (zie [Metingen verwerken](#)).

The screenshot shows a web interface for completing an inspection. At the top, there are three green buttons: a plus sign, 'PREMIUM Premium (1 / 1)', and a minus sign. Below these is a large green button labeled 'Afronden'. The main form area has a 'Resultaat' section with three tabs: 'Goed' (selected), 'Fout', and 'Nvt'. Below the tabs are several input fields: 'Resultaat datum' (26-7-2019), 'Geldigheidsdatum', 'Status', 'Inspectie relatie' (0001), and 'Inspecteur' (0001-Wijmen). There is also a 'Notitie' section with a large text area. At the bottom, there are two buttons: 'Opslaan' and 'Opslaan & afsluiten' (which is circled in red).

Goed Fout Nvt

Resultaat datum : 26-7-2019

Geldigheidsdatum:

Status : ...

Inspectie relatie : 0001 ... EQIN

Inspecteur : 0001-Wijmen ... van Wijmen

Notitie

Opslaan

Opslaan & afsluiten

Verifiëren of de inspectie gesloten is
Ga naar “openstaande inspecties”

EQIN Objecten Locaties Relaties Catalogus **Beheer** Help

Inspecteren
Metingen verwerken
Openstaande inspecties
Verplaatsmanden

Equipment Solutions

Tijdelijke voorzieningen Klantlocaties Assetsupplier Equipment-beheer Warehousing Innovatie

Enthousiaste medewerkers maken enthousiaste klanten

EQINFO
Is het platform van EQIN dat u voorziet in ductinformatie. Daarnaast geeft inzicht in het Equipmentbeheer dat voor haar klanten doet.

Hierbij kun je denken aan:

- Catalogus informatie
- Keuringen/inspecties inzien
- Handleidingen inzien
- Rapportages draaien:
 - Aantallen
 - Locaties
 - Geldigheid keuringen

Contact
0800 837 48 73
info@eqin.eu
Hoofdkantoor:
Theemsweg 2
Havennummer 5101
3197 KM Rotterdam-Botlek

Als jouw naam in de onderstaande lijst voorkomt, is een inspectie/keuring nog niet goed afgesloten. Bepaal of je de inspectie/keuring alsnog wilt afsluiten, of dat je hem wilt verwijderen. Je kunt de inspectie/keuring afsluiten door de onbeantwoorde vragen in te vullen, een resultaat mee te geven, of door metingen in te lezen.

De inspecties/keuringen staan gesorteerd op aanmaak datum.


Actief Zoeken... Filters (0)						
☐ OI ID	Aangemaakt op	Aangemaakt door	Inspecteur omschrijvin..	Object ID	Object objecttype omschrijving	Object OI status
☐ 15464	25-7-2019	michiel	M van der Veen (Michiel)	500010000	Lasapparatuur - TIG	OK
☐ 15461	25-7-2019	rinus.dekok	M. de Kok (Rinus)	500001981	Lasapparatuur - Electrode	
☐ 15437	25-7-2019		M. de Kok (Rinus)	500001996	Lasapparatuur - Electrode	
☐ 15427	24-7-2019		M. de Kok (Rinus)	500002592	Las Apparatuur	
☐ 15424	24-7-2019		M. de Kok (Rinus)	500001988	Lasapparatuur - MIG	OK

Inspectie verwijderen

Het is niet de bedoeling dat inspecties open blijven staan. Daarom is het soms nodig om een onvolledige inspectie te verwijderen. Zie in het volgende stukje hoe.

Verwijderen vanuit de inspectie/keuring in de app

Open de app en volg de onderstaande stappen.



Verwijderen vanuit de Eqinfo website via inspectie historie

Ga de pagina van het object waarvan je een inspectie wilt verwijderen (zie [objecten zoeken](#)). Klik op de **inspectie historie** knop onder aan de pagina en vervolgens op inspectie verwijderen van de inspectie die je wilt verwijder. -> zie foto's hieronder.

Let op dat je de juiste inspectie verwijdert!

The screenshot shows the EQIN website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Objecten, Locaties, Relaties, Catalogus, Beheer, Help. A search icon and a flag icon are also present. Below the navigation bar, there is a red rectangular area on the left. To the right of this area, there is a section titled 'PRODUCT INFORMATIE' with fields for 'test' and 'Locatie'. Below this, there is a table with columns 'Geldigheidsdatum' and 'Huidige object staat'. The 'Geldigheidsdatum' is '23-7-2019' and the 'Huidige object staat' is 'Verlopen'. Below the table, there is a section titled 'Overzicht' with a list of fields: Eigenaar, ID, Eigenaar referenties, Barcode, Merk, Type, Serienummer, Kostensoort, Bouwjaar, Objecttype, Status, Is uniek item, and Artikel. Below this, there are five buttons: 'Inspectie historie' (circled in red), 'Object OI Schema', 'Nieuwe inspectie', 'Object detail', and 'Locatie Log'. Each button has a description below it.

PRODUCT INFORMATIE

test

Locatie

ID testloc01

Omschrijving TESTLOCATIE

Geldigheidsdatum 23-7-2019

Huidige object staat Verlopen

Overzicht Extra Locaties

Eigenaar test

ID 500010000

Eigenaar referenties

Barcode

Merk

Type

Serienummer

Kostensoort

Bouwjaar

Objecttype Lasapparatuur - TIG

Status Aktief

Is uniek item Ja

Artikel test (test001)

Inspectie historie
Maak een certificaat op van dit object

Object OI Schema
Object inspectieplan schema inzien en aanpassen

Nieuwe inspectie
Voer een nieuwe inspectie uit.

Object detail
Genereer objectstamkaart rapport

Locatie Log
Toon het locatie log overzicht.

The screenshot shows the EQIN website interface with the search results for object 500010000. The top navigation bar includes links: Objecten, Locaties, Relaties, Catalogus, Beheer, Help, Admin, Service Plus. A search icon and a flag icon are also present. Below the navigation bar, there is a section titled 'Uitgebreid zoeken' with a search bar and a 'Zoeken' button. Below the search bar, there is a table with columns 'OI Plan', 'ID', 'Resultaatdatum', 'Volgende uitvoering', 'Geldigheidsdatum', 'Huidige object staat', 'Download certificaat', and 'Verwijderen'. The table contains two rows of data. The first row is for 'Keuring ladders en trappen' and the second row is for 'Keuring steigers en rolsteigers'. The 'Verwijderen' link in the first row is circled in red.

EQIN

Objecten Locaties Relaties Catalogus Beheer Help Admin Service Plus

500010000

Uitgebreid zoeken

Tonen: Alles

Sorteren op: Datum (aflopend)

Zoeken Wissen 6 regel(s) in 0,16 seconde(n).

OI Plan Keuring ladders en trappen

ID 15382

Resultaatdatum 24-7-2019

Volgende uitvoering 24-7-2020

Geldigheidsdatum 24-7-2020

Huidige object staat Goedgekeurd

Download certificaat Download

Verwijderen

OI Plan Keuring steigers en rolsteigers

ID 15377

Resultaatdatum 23-7-2019

Volgende uitvoering 23-7-2020

Geldigheidsdatum 23-7-2020

Huidige object staat Goedgekeurd

Download certificaat Download

Verwijderen

1.5 Objecten verwijderen

Wanneer je een object wil verwijderen zoek je het object op en ga je naar de object pagina. Op de objectpagina klik je vervolgens op 'Verwijderen'.

ObjectenLocatiesRelatiesCatalogusBeheerHelpService Plus

WIJZIGENVERPLAATSENKOPIERENKOPPELENVERWIJDEREN



DIGITALE MULTIMETER FLUKE 177

PRODUCT INFORMATIE

Digitale multimeter Fluke 177

Afdeling

ID 0001_1

Omschrijving EQIN Mobile Service

Geldigheidsdatum **13-6-2020**

Huidige object staat Goedgekeurd

Overzicht	Extra	Locaties
Eigenaar	EQIN	
ID	0-045	
Eigenaar referenties		
Barcode	7129987	
Merk		
Type		
Serienummer	91090757	
Kostensoort		
Bouwjaar	75	
Objecttype	Verhuur	
Status	Aktief	
Is uniek item	Ja	
Artikel	Digitale multimeter Fluke 177 (7129987)	



Inspectie historie

Roep een certificaat op van dit object.



Object OI Schema

Object inspectieplan schema inzien en aanpassen



Nieuwe inspectie

Voer een nieuwe inspectie uit.



Object detail

Genereer objectstamkaart rapport




Locatie Log

Toon het locatie log overzicht.

2. Locaties

2.1 Locaties zoeken



Dit werkt hetzelfde als objecten zoeken ([zie hoofdstuk 1.1](#)).

2.2 Locatie gegevens inzien

Dit werkt hetzelfde als object gegevens inzien ([zie hoofdstuk 1.2](#)).


2.3 Locaties aanmaken

Onder locaties kun je nieuwe locaties aanmaken. Dit werkt hetzelfde als [objecten toevoegen](#).

A screenshot of the EQIN application's 'Locaties' (Locations) page. The top navigation bar is visible with 'Locaties' highlighted in red. Below the navigation bar, there is a button labeled '+ LOCATIE AANMAKEN' which is also highlighted with a red box. Below this button, there is a search bar with a dropdown menu set to 'Actief' and a search input field containing 'Zoeken...'. Below the search bar is a table with three columns: 'Locatie eigenaar id', 'Naam locatie eigenaar', and 'Omschrijving'. The table contains one row with the following data: '0001', 'EQIN', and 'EQIN Mobile Service'.

2.4 Locaties wijzigen

Via een locatiepagina kun je de locatie wijzigen. Dit werkt hetzelfde als [het wijzigen van objecten](#).




2.5 Locaties koppelen

In eqinfo is het mogelijk om een locatiehiërarchie te maken. Dat wil zeggen dat bepaalde locaties onder andere locaties vallen. In het onderstaande voorbeeld koppelen we de volgende twee bestaande locaties aan elkaar:

- Nederland
- Zuid-Holland (sublocatie van Nederland)

1. Ga naar de pagina van de hoofdlocatie (Nederland)
2. Kies “Koppelen” / “Bestaande locatie”



3. Vind Zuid-Holland en klik op “Locatie koppelen”

Voorbeeld1 - Nederland



Sublocatie koppelen

Sublocatie

Voorbeeld2 ... Zuid-Holland

Annuleren Locatie koppelen

4. Bekijk de locatiehiërarchie onder “Locatie hiërarchie”. Hier is het ook mogelijk om Zuid-Holland weer los te koppelen van Nederland.

Voorbeeld1 Nederland

Overzicht	Locatie hiërarchie

Locatie hiërarchie

[Voorbeeld1 - Nederland](#)

[Voorbeeld2 - Zuid-Holland](#) [Locatie loskoppelen](#)

Voorbeeld2 Zuid-Holland

Overzicht	Locatie hiërarchie


Locatie hiërarchie

[Voorbeeld1 - Nederland](#)

[Voorbeeld2 - Zuid-Holland](#) [Locatie loskoppelen](#)

2.6 Locaties verwijderen


Via een locatiepagina kun je de locatie verwijderen. Dit werkt hetzelfde als [het verwijderen van objecten](#).



3. Relaties

3.1 Relatie zoeken

In het menu **'Relaties'** zie je een overzicht met de verschillende relaties waar objecten en locaties aan kunnen hangen. Elke gebruiker heeft slechts inzicht in de relaties die voor hem van toepassing zijn.



ID	Naam	Adres	Postcode - plaats	Land	Relatiestatus
0001	EQIN	Theemsvweg 2	3197 KH BOTLEK ROTTE...	Nederland	Actief
00010	EQIN B.V. Botlek	Theemsvweg 2	3197 KH BOTLEK RT	Nederland	Actief
00012	EQIN B.V. Elsloo	Business Park Stein 302	6181 MC ELSLOO	Nederland	Actief
00015	EQIN B.V. Geleen	Koestraat 1	6167 RA GELEEN	Nederland	Actief
00016	EQIN B.V. Klundert	Kleivsweg 13	4791 RW KLUNDERT	Nederland	Actief
00017	EQIN B.V. Velsen	Wenckenbachstraat 1	1951 JZ VELSEN-NOORD	Nederland	Actief
00018	EQIN B.V. Alkmaar	Koraalstraat 2 A	1812 RK ALKMAAR	Nederland	Actief
0002	Stork Concern				Actief


Dit werkt hetzelfde als object gegevens inzien ([zie hoofdstuk 1.1](#)).

3.2 Relatie gegevens inzien

Dit werkt hetzelfde als object gegevens inzien ([zie hoofdstuk 1.2](#)).

3.3 Relatie gegevens wijzigen

Via een relatiepagina kun je de relatie wijzigen. Dit werkt hetzelfde als [het wijzigen van objecten](#).



3.4 Gebruikers aanmaken (serviceplus)

Ga naar een relatie, kies medewerkers, en kies vervolgens nieuwe persoon.

EQIN Objecten Locaties Relaties Catalogus Beheer Help Admin Service Plu

WIJZIG RELATIE VERWIJDER RELATIE UPLOAD DOCUMENT

EQIN

Overzicht Adressen **Medewerkers**

+ NIEUWE PERSOON

Actief Zoeken... Fil


Achternaam ▲	Voornaam	Tussenvoegs..	Emailadres
Aljabourri	Montoya		montoya.aljabourri@eqin.eu
Andriessen	Jordi		jordi.andriessen@eqin.eu

Vul het formulier in. Dit werkt hetzelfde als [objecten toevoegen](#). De persoon die je krijgt automatisch de autorisatirol KIJK-EXTERN (kijkrol t.b.v. klanten). Als de gebruiker een andere rol nodig heeft, neem dan contact op met een administrator. Dit kan via Topdesk.

4. Catalogus


4.1 Product catalogus inzien op onderwerp

Om producten op onderwerp te zoeken in de online catalogus klik je op 'Catalogus' in het hoofmenu. Van hieruit kan je navigeren naar de verschillende productgroepen en subgroepen.



4.2 Artikelen (groep-soorten) specifiek zoeken

Om gedetailleerd te zoeken in de catalogus klik je op '**Catalogus**' en vervolgens op het submenu '**Artikel zoeken**'. Het specifieke artikel kan gezocht worden op



Dit werkt hetzelfde als objecten zoeken ([zie hoofdstuk 1.1](#)).

4.3 Documenten uploaden

Documenten kunnen geüpload worden op artikelniveau, en op objectniveau. Documenten die geüpload worden op artikelniveau, zijn zichtbaar bij alle objecten van dat artikel.

1. Ga naar de objectpagina indien je wilt uploaden op objectniveau, of naar de artikelpagina indien je wilt uploaden op artikelniveau

A screenshot of the EQIN 'Testobject' page. The top navigation bar is light gray and contains the EQIN logo and menu items: 'Objecten', 'Locaties', 'Relaties', 'Catalogus', 'Beheer', 'Help', 'Admin', and 'Service Plus'. Below the navigation bar is a toolbar with icons and labels: 'WIJZIGEN' (pencil icon), 'VERPLAATSEN' (crosshair icon), 'KOPIEREN' (copy icon), 'KOPPELEN' (link icon), 'UPLOAD DOCUMENT' (document with plus icon), and 'VERWIJDEREN' (trash icon). The 'UPLOAD DOCUMENT' button is highlighted with a red rectangular box. The main content area has a large red square on the left. To its right, the title 'Testobject' is displayed in large green letters. Below the title, the section 'PRODUCT INFORMATIE' is shown, followed by the text 'Reformladder 2 x 10 sporten L 2,75 m'. Further down, there are two fields: 'Geldigheidsdatum' with the value '29-7-2020' (highlighted in green) and 'Huidige object staat' with the value 'Goedgekeurd'. At the bottom, there is a table with two tabs: 'Overzicht' (selected) and 'Extra'. The table has several rows with labels and values: 'Eigenaar' (test), 'ID' (500010000), 'Eigenaar referenties', 'Barcode', 'Merk', 'Type', 'Serienummer', and 'Kostensoort'.

EQIN Objecten Locaties Relaties **Catalogus** Beheer Help

 **UPLOAD DOCUMENT** **Artikelen zoeken**

 **test**

+

Kenmerken

Productinformatie

Artikelnummer	test001
Merk	
Type	
Eenheid	
Prijs: Op aanvraag	

2. Kies een documentsoort

Document soort 

X Document types



AFB (Afbeelding/Picture/Bild)
ALG (Algemeen/General)
CERT (Certificaat/Certificate/Zertifikat)
HAND (Handleiding/User manual/Handbuch)
HNDTEK (Handtekening toestemmingsformulier (alleen zichtbaar voor admin))
INSP (Keuringsrapport/Inspection report/Inspektionsbericht)
MARK (Marketing)
OND (Onderhoud/Maintenance/Wartung)
VOER (Voertuig documentatie)

First Previous Next Last Records: 1 - 9 of 9



3. Selecteer een document

Documenten koppelen

Bestanden toevoegen

Door de documenten in onderstaande blok te slepen worden ze automatisch gekoppeld.


Sleep documenten of klik hier om documenten toe te voegen.

Sluiten

5. Beheer

5.1 Inspecteren

Het is mogelijk om objecten te inspecteren via Beheer / Inspecteren.



Vul het object ID in om het object te keuren. Voor meer informatie over keuren en inspecteren: Zie [Inspectie/keuring uitvoeren](#).

Object opzoeken

Zoeken

500010000

OK

5.2 Metingen verwerken


1. Ga naar metingen verwerken en voer het nummer van je SafetyPat in

Meetinstrument

Selecteer het gebruikte meettoestel

Meetinstrument

- Inspecteren
- Metingen verwerken**
- Openstaande inspecties
- Verplaatsmanden



Meetinstrument

Selecteer het gebruikte meettoestel.

Meetinstrument

23034560 ... SafetyPAT 3140

Next

2. Klik op “choose file”, en selecteer de output van de SafetyPat

- a. In de handleiding bestandsoverdracht (apart bestand) zie je hoe je een bestand van de SafetyPat naar je tablet / computer stuurt. Dit kan met een kabel, of met bluetooth.

Metingen

Selecteer het bestand met de nieuwe metingen voor meettoestel 23034560.

Choose File Safetypat uitvoer.gar

Opnieuw **Next**

3. Je kunt het veld inspecteur, en inspectie relatie leeg laten, tenzij je een keuring door een externe partij invoert.

Inspecteur

Selecteer de inspecteur.

Inspectie relatie

...

Inspecteur

...

Opnieuw **Next**

4. Selecteer de metingen die je wilt verwerken, en klik op verwerken.

Aanpassen en verwerken (ingelezen) metingen

Overzicht van beschikbare/ingelezen metingen (2) uit 23034560

OI Plan (selectie)

Aanpassen en verwerken **Verwerken** **Verwijderen**

☒	28-3-2019 444455555 OK - - Object ✎ ✕
☒	28-3-2019 500010000 OK 500010000 - OI Plan ✎ ✕

OI Plan (selectie)

Aanpassen en verwerken **Verwerken** **Verwijderen**

Opnieuw **Afsluiten**

5.3 Openstaande inspecties

Onder Beheer / Openstaande inspecties staan alle openstaande inspecties. Je kunt hier verifiëren of jouw inspecties gesloten zijn. Zie [Verifiëren of de inspectie gesloten is](#) voor meer informatie.

6. Serviceplus

6.1 Objectnummers genereren

1. Klik op objectnummers genereren

The screenshot shows the EQIN Service Plus web interface. At the top, there is a navigation bar with the EQIN logo and links for Objecten, Locaties, Relaties, Catalogus, Beheer, Help, Admin, and Service Plus. A search icon is also present. Below the navigation bar, there is a section titled 'Equipment Solutions Partner' with a row of six circular images showing various equipment and a 'Smart' logo. To the right of this section, there is a text block titled 'Over EQINFO' explaining the platform's purpose and a list of features: Catalogus informatie, Keuringen/inspecties inzien, Handleidingen inzien, and Rapportages draaien (with sub-points for Aantallen, Locaties, and Geldigheid keuringen). Below this, there is a large button labeled '+ GENEREER OBJECTNUMMERS' which is highlighted with a red box. Below the button is a search bar labeled 'Zoeken...'. Below the search bar is a table with the following columns: ID, Omschrijving, Aangemaakt op, Gebruikt op, and Relatie naam. The table contains one row of data: ID 500007512, Omschrijving Geert Jan, Aangemaakt op 01-08-2019, Gebruikt op 1-8-2019, and Relatie naam EQIN B.V. Botlek.

Objectnummers Genereren

Equipment Solutions Partner

Over EQINFO
EQINFO is het platform van EQIN dat u voorziet van *Productinformatie*. Daarnaast geeft EQINFO inzicht in *Equipmentbeheer* dat EQIN voor haar klanten doet.

Hierbij kun je denken aan:

- Catalogus informatie
- Keuringen/inspecties inzien
- Handleidingen inzien
- Rapportages draaien:
 - Aantallen
 - Locaties
 - Geldigheid keuringen

+ GENEREER OBJECTNUMMERS

Zoeken...

ID	Omschrijving	Aangemaakt op	Gebruikt op	Relatie naam
500007512	Geert Jan	01-08-2019	1-8-2019	EQIN B.V. Botlek

2. Vul het aantal objectnummers dat je wilt reserveren in
3. Kies een unieke beschrijving (belangrijk voor stap 5)
4. Zet "start op" op "500000000" (een vijf met acht nullen)

Genereer objectnummers ×

Aantal **Vul hier het aantal objectnummers dat je wilt genereren in: 50**

Omschrijving **Een unieke omschrijving maakt het printen van stickers makkelijker**

Uitgegeven aan

Relatie

Persoon

Nummering

☐ Object nummer systeem

Object nummer systeem

☒ Handmatig

Prefixwaarde

Scheidingsteken

Volgnummer min. lengte

Start op **Dat is een vijf met acht nullen**

Volgende

- Om bijbehorende stickers te printen, filter je eerst op de omschrijving (zie stap 3)
- Vervolgens selecteer je alle rijen
- Klik met de rechter muisknop op een willekeurige rij
- Vervolgens kies je "Voor geselecteerde regels" / "Afdrukken"

☐ ID	Omschrijving	Aangemaakt op		
☐				
☒ 500007512	Geert Jan 01-08-2019	1-8-2019		
☐ 500007511	Geert Ja			
☐ 500007510	Rob Spa			
☐ 500007509	Rob Spa			
☐ 500007508	Rob Spa			
☐ 500007507	Rob Spanierberg 01-08-...	1-8-2019		

☒ ID	Omschrijving	Aangemaakt op	Gebruikt op	Relatie naam
☒	Geert Jan 01-08-2019			
☒ 500007512	Geert Jan 01-08-2019	1-8-2019		EQIN B.V. Botlek
☒ 500007511	Geert Jan 01-08-2019	1-8-2019		EQIN B.V. Botlek

Snel filter	
Voor geselecteerde regels (2)	Afdrukken
Kolommen	Vrijgeven
Instellingen	Verwijderen

9. Kies de sticker die je wilt printen, en stuur de printopdracht naar de bijbehorende printer

Kies rapportdefinitie

Rapport naam	ReportDefinition
Eqin_QR_Groot_180_ObjNr	Eqin_QR_Groot_ObjNR
Eqin_QR_Klein_180_ObjNr	Eqin_QR_Klein_ObjNR